

Ricoh ProcessDirector









Instalando, configurando e usando o recurso de Integridade de PDF da Sala de Correio

Recurso Integridade do PDF Mailroom

1

Planejamento para a instalação

2

Instalando o recurso Integridade do PDF Mailroom

3

Configurando o recurso Integridade do PDF Mailroom

4

Utilizando o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe

5

6

Resolução de problemas

/

Acessibilidade

Acrobat


Referência

8

For information not in this manual, refer to the Help System in your product.







Nota:

Antes de utilizar estas informações e o produto suportado por elas, leia as informações na seção Avisos.

Segunda edição (maio de 2013)

Esta edição se aplica a Ricoh ProcessDirector para AIX, Linux e Windows, Versão 3 Release 0 Modificação 1 (Número do Programa 5765-H30) e para todos os releases e modificações subsequentes até indicação em contrário em novas edições.

Esta edição substitui a G550-20247-00.

Internet

Visite nossa home page: http://www.infoprint.com

Você pode enviar comentários por email para printpub@infoprint.com ou pelo correio para:

Ricoh Company, Ltd. 6300 Diagonal Hwy 004J Boulder, CO 80301-9270 U.S.A.

Este produto é ou contém software de computador comercial e documentação de software de computador comercial desenvolvidos exclusivamente com recursos privados. Conforme especificado no documento Federal Acquisition Regulation 12.212, no caso de agências civis, e pelo Defense Federal Acquisition Regulation Supplement 227.7202, no caso de agências militares, o uso, duplicação e divulgação por agências do Governo dos Estados Unidos devem estar unicamente em conformidade com o International Program License Agreement, que o acompanha, em caso de produtos de software, e de acordo com os termos de licença especificados na documentação do produto no caso de produtos de hardware.

TABLE OF CONTENTS

Sobre esta publicação

1 Recurso Integridade do PDF Mailroom	
Visão geral do Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat	10
Grupos de páginas	10
Propriedades do documento	11
Processamento condicional	11
Marcação	12
Arquivos de controle	12
Arquivos PDF de exemplo	13
Visão geral do Ricoh ProcessDirector	14
Fluxos de trabalho do Integridade do PDF Mailroom	15
Modelos de etapa do Integridade do PDF Mailroom	16
Arquivo de propriedades do documento (DPF)	20
Banco de dados do documento	20
2 Planejamento para a instalação	
Planejando a instalação do recurso Integridade do PDF Mailroom	21
Requisitos de hardware	21
Requisitos de software	21
Considerações de desempenho e capacidade com o Integridade do PDF Mailroom	22
Requisitos de hardware e software para o plug-in	25
Migrando do Adobe Acrobat Professional versão X para a versão XI	26
3 Instalando o recurso Integridade do PDF Mailroom	
Instalando Integridade do PDF Mailroom no Ricoh ProcessDirector computador principal	27
Instalação Integridade do PDF Mailroom utilizando o recurso Manager	27
Preparando arquivos de configuração	28
Atualizando arquivos de configuração	30
Instalação Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat	31
Requisitos de hardware e software para o plug-in	31
Executando o programa de instalação	32
Carregando propriedades de documento do Ricoh ProcessDirector	33
Carregando objetos de mídia	34
Desinstalando o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat	34
4 Configurando o recurso Integridade do PDF Mailroom	
Definindo um máximo de resultados para pesauisa de documentos	35

Criação de fluxos de trabalho PDF	35
Configuração de etapas para identificar os documentos em arquivos PDF	35
Criar um fluxo de trabalho PDF para aplicar marcação	36
Fluxo de trabalho para dividir as tarefas PDF por tamanho	37
Fluxo de trabalho para dividir as tarefas PDF por propriedade do documento	39
Visão geral do insersor	40
Como configurar tarefas em PDF para inserção usando o Integridade do PDF Mailroom	45
Usando etapas que alteram os dados do PDF em um fluxo de trabalho do Ricoh ProcessDirector.	51
5 Utilizando o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat	
Adicionando o ícone de plugin à barra de inicialização rápida do Acrobat	53
Preferências	54
Unidades de medida	55
Interface com o Usuário	56
Trabalhando com arquivos de controle	59
Visualizando a marcação	60
Modificando definições de marcação	63
Definindo um grupo de páginas	65
Trabalhando com propriedades do documento	67
Definindo uma propriedade de documento	68
Definindo várias propriedades de documento	70
Definindo um bloco de endereços	74
Exibindo valores de propriedade do documento	79
Salvando valores de propriedade do documento	80
Trabalhando com regras	80
Regras predefinidas	81
Acionadores condicionais	82
Usando propriedades da tarefa ou propriedades do documento em regras	83
Usando estatísticas em regras	83
Definindo uma regra	84
Definindo um acionador condicional	87
Gerenciando regras	88
Adicionando marcação a um arquivo PDF	88
Adicionando um código de barras a um arquivo PDF	88
Adicionando marcas de OMR a um arquivo PDF	95
Adicionando uma imagem a um arquivo PDF	97

Ocultando uma área em um arquivo PDF	99
Adicionando texto a um arquivo PDF	100
Mídia e finalização	105
Gerenciando definições de mídia e finalização	105
Definindo opções de mídia e finalização	106
6 Referência	
Arquivo docCustomDefinitions.xml	109
Arquivo docCustomDefinitions.properties	117
Arquivo modelo de propriedades do documento	118
Arquivo de propriedades do documento	119
Arquivo de condições de propriedade	121
Nomes de propriedades do banco de dados de Integridade da Sala de Correio PDF	
Fluxos de trabalho para o recurso de Integridade de PDF com a Sala de Correios	129
Assemble PDF	129
EnhancePDFDocuments	130
PrintPDFInsert_I	130
PrintPDFInsert_II	131
ReceivePDFInsert_I	132
ReceivePDFInsert_II	132
SortPDF	133
SortSplitPDF	133
Modelos de etapas para o recurso de Integridade de PDF com a Sala de Correios	134
BuildPDFFromDocuments	134
ChangeJobType	135
CompleteDocuments	135
CreateInserterReprints	136
CreateJobsFromDocuments	136
GroupDocuments	137
IdentifyPDFDocuments	138
InsertJobs	139
ReadDocumentsFromDatabase	140
ReadDocumentsFromParent	140
Reconciliar	140
SendInserterControlFile	141
SetDocPropsFromConditions	142
SetInsertProperties	143

SetJobPropsFromOriginal	144
SortDocuments	144
SplitDocuments	145
UpdateDocumentsInDatabase	147
WaitForDocumentCompletion	147
WriteDocumentsToDatabase	148
WriteInserterControlFile	148
7 Resolução de problemas	
Determinando a versão do plug-in	151
Os grupos de página não são exibidos corretamente	151
Você não vê marcação nas páginas corretas na Visualização	151
As seleções de texto mostram caixas pequenas em vez de texto	152
Fontes, imagens ou outros recursos estão ausentes	152
As propriedades do documento estão ausentes	152
As opções de mídia estão ausentes	153
Uma fonte não está na lista suspensa ao adicionar texto a um arquivo PDF	153
Fontes com formas de letra alternativas não são exibidas corretamente	153
Códigos de barra QR não imprimem dados japoneses	153
Uma mensagem de erro instrui verificar as configurações de memória	154
8 Acessibilidade	
Avisos	
Marcas Registradas	158
ÍNDICE	

Sobre esta publicação

Esta publicação se destina a clientes que precisam instalar e configurar o recurso Integridade do PDF Mailroom para permitir o aprimoramento de um arquivo PDF e fazer alterações similares nos arquivos processados no Ricoh ProcessDirector durante o processo de impressão. Você deve saber como trabalhar com o seu sistema operacional, com o Adobe® Acrobat Professional, com os fluxos de trabalho e modelos de etapa do Ricoh ProcessDirector, bem como compreender seus processos de impressão de produção.

Abreviaturas

AFP

Apresentação da Função Avançada

OMR

Reconhecimento de Marca Óptica

PDF

Portable Document Format

Informações relacionadas

Para obter informações sobre nossos produtos, consulte:

- Site da Ricoh para soluções de impressão de produção (http://www.infoprint.com)
- Information Center (http://www.infoprint.com/infocenter)

1. Recurso Integridade do PDF Mailroom

- Visão geral do Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat
- Visão geral do Ricoh ProcessDirector

O recurso Integridade do PDF Mailroom expande o conceito de fluxo de trabalho de impressão para além do controle e acompanhamento de trabalhos de impressão para incorporar o controle e rastreamento de documentos individuais em um trabalho de impressão. Ele permite a automação da reimpressão em circuito fechado de arquivos PDF sem transformações. Sem alterar o aplicativo que cria a tarefa de impressão, você pode alterar a forma como documentos específicos são processados, usando regras de negócios para indicar qual processamento realizar. É possível enviar documentos de um fluxo de trabalho ou reimprimir documentos individuais. Os documentos na tarefa de impressão podem ser divididos em tarefas de impressão de subconjuntos, classificadas com base nas informações específicas ao documento, como dados de endereço ou agrupadas em tarefas de impressão de subconjuntos baseadas em dados no documento.

O recurso é uma coleção integrada de ferramentas usadas para adicionar códigos de barras e outros aprimoramentos a um arquivo PDF e gerenciar e organizar tarefas de impressão em um nível de documento. Se você conhece os recursos de Otimização de Manufatura e Insersor do Ricoh ProcessDirector, que permitem o gerenciamento da impressão de arquivos AFP™ no nível do documento, fará facilmente a transição para criar os mesmos aprimoramentos e fluxos de trabalho em arquivos PDF.

Por exemplo, o recurso Integridade do PDF Mailroom contém os mesmos modelos de classificação, agrupamento e etapa de divisão que os especificados por Otimização de fabricação.

GroupDocuments

Este modelo de etapa permite que você classifique documentos em grupos que se tornarão tarefas-filhas individuais no fluxo de trabalho posteriormente. Por exemplo, se tiver documentos com 5000 adendos de políticas de seguros, você poderá agrupá-los em diferentes tarefas-filhas, tendo como base uma combinação de tipo de política (automóvel ou residência) e estado.

SortDocuments

Esse modelo de etapa permite classificar documentos em até seis propriedades de documentos. Por exemplo, é possível colocar em ordem alfabética os adendos de seguro em cada grupo; dessa forma você teria todos os seguros de automóveis nos estados de A a Z, seguidos por todos os seguros residenciais nos estados de A a Z.

SplitDocuments

Essa etapa permite dividir uma tarefa maior em diversas tarefas menores com base no número de documentos ou no número de folhas na tarefa menor. Depois de definir as etapas para manipular os documentos no novo agrupamento e ordem que você deseja, especifique uma etapa no fluxo de trabalho que cria um novo arquivo PDF com os documentos individuais organizados de acordo com essa ordenação.

O Integridade do PDF Mailroom permite que recursos verdadeiros do Automated Document Factory gerenciem e controlem o processo de impressão e correio.

- Preparando as tarefas de impressão para a inserção
- Gravando e enviando arquivos de controle para controladores do insersor
- Recebendo arquivos de resultados de controladores de insersores e interpretando-os para determinar o status de inserção de cada documento na tarefa.
- Reconciliando a tarefa automaticamente (ou manualmente, com o controle do operador)

Reimprimindo documentos danificados

O Integridade do PDF Mailroom suporta insersores baseados em arquivo ou não para arquivos PDF. As funções do insersor adicionam duas fases ao fluxo de trabalho do Ricoh ProcessDirector: Montar e Inserir. Suas tarefas do Integridade do PDF Mailroom podem funcionar com insersores de diversos fabricantes de insersores. São incluídos objetos de sistema de amostra e arquivos de configuração de amostra para insersores de diversos fabricantes.

Use o Integridade do PDF Mailroom Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat para definir grupos de página em um arquivo PDF e adicionar a marcação, como códigos de barras e texto. Você pode criar arquivos de controle no Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat e depois especificá-los em etapas em fluxos de trabalho, assim o Ricoh ProcessDirector pode definir os mesmos grupos de páginas, aplicar a marcação para produção de arquivos PDF e extrair as propriedades do documento.

Visão geral do Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe

Acrobat

O recurso Integridade do PDF Mailroom inclui um plug-in para o Adobe® Acrobat Professional que você utiliza para definir e exibir aprimoramentos em um arquivo PDF que represente os arquivos PDF processados pelo Ricoh ProcessDirector .

Os aprimoramentos incluem códigos de barra, marcas de OMR, imagens, áreas ocultas e texto. Os aprimoramentos definidos por você no arquivo em PDF não são salvos no arquivo de PDF; eles são salvos nos arquivos controle que você disponibiliza para um servidor usado pelo Ricoh ProcessDirector. O Ricoh ProcessDirector usa os arquivos de controle para aplicar os mesmos aprimoramentos a arquivos de PDF de produção quando eles forem processados para impressão.

Para estender os recursos de marcação, o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat oferece grupos de páginas, propriedades do documento e processamento condicional.

Grupos de páginas

Um grupo de páginas é um conjunto de páginas que formam um único documento, como uma mala postal ou um demonstrativo do cliente, dentro de um arquivo PDF. No Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat, documento é outro nome para um grupo de páginas. Um único arquivo PDF pode conter muitos documentos. Um documento não é um arquivo PDF, a menos que todas as páginas do arquivo PDF sejam tratadas como um único grupo de páginas.

Deve-se definir um grupo de páginas antes de adicionar uma marcação. Quando um arquivo PDF contém vários documentos, os grupos de páginas permite marcar páginas específicas em cada documento. Por exemplo, você pode adicionar um código de barras à primeira página de cada documento, uma imagem a todas as páginas frontais ou texto à primeira página traseira.

É possível definir um grupo de páginas com base em um número fixo de páginas ou em texto que esteja na mesma localização na primeira página de cada grupo de páginas. O texto repetido é um acionador que o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat usa para determinar a primeira página de cada grupo de páginas. Por exemplo, você possui 100.000 demonstrativos do cliente em um arquivo PDF. Cada demonstrativo tem três páginas ou mais. Para definir um grupo de páginas, selecione **Página** 1 de, que está na mesma localização na primeira página de cada demonstrativo.

Use o Navegador de Grupo de Páginas para ver uma lista das páginas em cada grupo de páginas. Depois de verificar se os grupos de páginas estão corretos, salve a definição de grupo de páginas em um arquivo de controle. Se você definir as propriedades do documento, salve essas definições no mesmo arquivo de controle. Em seguida, adicione o nome e o local do arquivo de controle a uma etapa do Ricoh ProcessDirector baseada no modelo de etapa IdentifyPDFDocuments.

Propriedades do documento

Propriedades do documento são dados, como nome do cliente ou código postal, extraídos de um local específico de uma página dentro de um documento. Ao usar propriedades do documento, é possível acrescentar marcação com base em informações variáveis. Por exemplo, você pode adiciona imagens a documentos enviados a estados ou províncias diferentes.

As propriedades de documento do Ricoh ProcessDirector são usadas no Integridade do PDF Mailroom e contam com funções como classificação e agrupamento. O Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat tem uma ferramenta de análise avançada de endereços para ajudá-lo a extrair cidade, estado, CEP e outras propriedades do documento de endereços complexos e variados. Se você precisar reimprimir ou reconciliar uma tarefa de impressão, poderá usar o Ricoh ProcessDirector para pesquisar valores de propriedade do documento e localizar os documentos específicos que você precisa reimprimir.



Quando você usar o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat para definir as propriedades do documento, selecione em uma lista das suas propriedades de documento do Ricoh ProcessDirector. Depois da instalação do Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat ou a qualquer momento em que você alterar as propriedades de documento do Ricoh Process-Director, você deverá carregar as propriedades do documento no Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat. Consulte Carregando propriedades de documento do Ricoh ProcessDirector, p. 33 para obter mais informações.

Clique em Ricoh Exibir Valores do Documento de Propriedades para verificar se os valores de propriedade do documento foram extraídos corretamente. Você pode salvar os valores de propriedade do documento de um arquivo PDF como arquivo de texto delimitado por tabulação. Quando você usa o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat para salvar valores de propriedades do documento, não é preciso copiar um arquivo de controle no Ricoh ProcessDirector.

Processamento condicional

Quando você adiciona marcação a um arquivo PDF usando o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat, é possível criar regras de processamento condicional para colocar a marcação em páginas específicas. Também é possível usar regras de processamento condicional para aplicar opções de mídia e finalização e especificar as páginas das quais o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat e o Ricoh ProcessDirector extraem valores de propriedade do documento.

As regras podem especificar condições com base em páginas dos documentos, como todas as páginas frontais, em como em propriedades da tarefa, propriedades do documento, estatísticas e acionadores condicionais (texto que determina se uma condição foi atendida).

Por exemplo, você deseja que a palavra **Fatura** na parte superior da primeira página de uma declaração acione a disposição de um código de barras. Primeiro, selecione a palavra **Fatura** e a defina como acionador condicional. Depois, defina uma regra que especifique o acionador condicional. Quando adicionar um código de barras a um arquivo PDF, especifique essa regra para que controle a disposição do código de barras. O código de barras será impresso apenas nas páginas em que a palavra **Fatura** aparecer no local especificado como acionador condicional.

Seus fluxos de trabalhos do Ricoh ProcessDirector podem conter etapas que definem os valores de propriedade de tarefa durante o processamento do Ricoh ProcessDirector. Se usar o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat para definir uma regra condicional com uma propriedade de tarefa, você poderá criar e alterar dinamicamente a forma como a regra será aplicada configurando o valor de propriedade da tarefa no Ricoh ProcessDirector. Por exemplo, você poderia usar a propriedade de tarefa Job.Form para imprimir um código de barras somente quando o valor dessa propriedade não for CHECK. O Ricoh ProcessDirector também controla algumas estatísticas de processamento da tarefa, como a página atual de um documento. Se desejar aplicar um código de barras à página três de cada documento de uma tarefa PDF, você poderá tornar Stat.CurrentPageInDocument = 3 uma condição para a aplicação de uma regra.

Marcação

O Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat oferece suporte a cinco tipos de marcação: códigos de barras, marcas de OMR, imagens, texto e áreas ocultas.

Para cada tipo de marcação, atribua um nome que identifique os conteúdos da marcação. Em seguida, atribua valores para localização, posicionamento e outras propriedades. Você pode definir propriedades do documento e processamento condicional para marcação usando dados que variam por documento dentro do arquivo PDF.

Quando o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat exibe um arquivo PDF, sua marcação aparece como um conjunto de caixas com nomes. O arquivo PDF não é alterado. O **Navegador de Marcação** permite localizar e editar marcação que esteja oculta sob outra marcação.

Para exibir e verificar o conteúdo e o posicionamento da marcação em páginas específicas, faça a visualização do arquivo PDF. Consulte Visualizando a marcação, p. 60 para obter mais informações.

Arquivos de controle

Um arquivo de controle salva a definição do grupo de páginas, as propriedades do documento, acionadores condicionais e marcações de um arquivo PDF de origem de modo independente. Arquivos de controle são modelos que o Ricoh ProcessDirector usa para aplicar as mesmas regras de marcação aos arquivos PDF que ele processa.



Salvar seu arquivo PDF de origem clicando em **Arquivo→Salvar** ou **Arquivo→Salvar como** não salva seus grupos de páginas, propriedades do documento ou marcações do Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat.

Para usar a etapa IdentifyPDFDocuments do Ricoh ProcessDirector em um fluxo de trabalho PDF, é necessário adicionar o arquivo de controle do Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat que

define os grupos de página ou propriedades de documento para essa etapa. Todas as definições de marcação devem ser salvas em um ou mais arquivos de controle usados pela etapa Ricoh ProcessDirector BuildPDFFromDocuments.

Não é necessário criar arquivos de controle separados para o grupo de páginas, propriedades do documento e definições de marcação: todas as definições podem ser salvas em um arquivo de controle, se esse arquivo de controle for adicionado às etapas IdentifyPDFDocuments e BuildPDFFromDocuments. Entretanto, você pode optar por criar vários arquivos de controle, se puder aplicar um ou mais arquivos de controle a fluxos de trabalho PDF diferentes. Por exemplo, cada fluxo de trabalho pode exigir suas próprias propriedades de documento, mas alguns podem exigir que a mesma área seja oculta para cobrir marcas de OMR. Para cada fluxo de trabalho, você salva um arquivo de controle separado que define as propriedades do documento, mas salva apenas o arquivo de controle que oculta as marcas de OMR. Em cada fluxo de trabalho, você específica o arquivo de controle específico do fluxo de trabalho que define as propriedades do documento. Mas na etapa de cada fluxo de trabalho baseada no modelo de etapa BuildPDFFromDocuments, especifique o mesmo arquivo de controle que contém a definição da área oculta.



A etapa IdentifyPDFDocuments usa o arquivo de controle para criar grupos de páginas e extrair propriedades do documento. A etapa BuildPDFFromDocuments opcionalmente usa um ou mais arquivos de controle para aplicar marcação e reestruturar um arquivo PDF. (BuildPDFFromDocuments não exige um arquivo de controle.) Para visualizar a marcação, é necessário definir um grupo de páginas e as definições de propriedade do documento cujos valores você use no conteúdo da marcação. Se você salvar um grupo de páginas ou definição de propriedade em um arquivo de controle adicionado à etapa BuildPDFFromDocuments, o Ricoh ProcessDirector irá ignorar essas definições. A etapa BuildPDFFromDocuments recebe as definições de propriedades do documento e agrupamento de página de um fluxo de trabalho que inclui a tarefa IdentifyPDFDocuments.

Consulte Trabalhando com arquivos de controle, p. 59 e Visualizando a marcação, p. 60 para obter dicas sobre o uso de vários arquivos de controle e melhores práticas para verificar onde marcar impressões.

Arquivos PDF de exemplo

Se os seus arquivos PDF de produção forem grandes (por exemplo, com mais de 1000 páginas), marque um arquivo PDF menor de exemplo que represente os arquivos PDF processados no Ricoh ProcessDirector.

Você só precisará marcar um arquivo PDF de exemplo, salvar todas as alterações em arquivos de controle e usar o Ricoh ProcessDirector para aplicar essas alterações a todos os arquivos de PDF de produção correspondentes ao arquivo PDF de exemplo. Se você usar o Ricoh ProcessDirector para processar vários arquivos em PDF que tenham formatos ou propriedades de documentos diferentes, será preciso marcar um arquivo PDF de exemplo para cada tipo de arquivo que imprimir usando o Ricoh ProcessDirector. Ao trabalhar com o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat, o objetivo é marcar um arquivo PDF que represente os arquivos de PDF de produção, mas que seja menor que esses arquivos. Se você marcar um arquivo PDF no Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat que tenha menos de 1.000 páginas, poderá trabalhar mais rapidamente ao adicionar marcação e usar a visualização e a exibição das propriedades extraídas do documento.

O arquivo PDF de exemplo e os arquivos PDF processados pelo Ricoh ProcessDirector devem conter todas as fontes e imagens do próprio arquivo PDF. Se você tiver arquivos PDF com tamanhos de páginas diferentes, as marcações podem não aparecer conforme esperado. A referência de posição para todas as marcações, propriedades do documento e definições de grupo de páginas é o canto superior esquerdo de cada página.

Visão geral do Ricoh ProcessDirector

Ricoh ProcessDirector é um sistema de fluxo de trabalho de impressão orientado a banco de dados que permite gerenciar todos os aspectos do processo de impressão. O servidor é executado em um sistema AIX, Linux® ou Windows® e acessado por meio de uma interface baseada no navegador da Web. OIntegridade do PDF Mailroom complementa o produto base Ricoh ProcessDirector com um gerenciamento aprimorado de fluxos de trabalho em PDF. Use o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat para adicionar marcação e definir propriedades em um arquivo PDF que represente os arquivos PDF de produção enviados para o Ricoh ProcessDirector. Configure fluxos de trabalho e modelos de etapa do Integridade do PDF Mailroom para aplicar alterações, recriar e gerenciar arquivos PDF que o Ricoh ProcessDirector prepara para impressão.

Para gerenciar fluxos de trabalho de impressão do Ricoh ProcessDirector, crie um ou mais fluxos de trabalho para suas tarefas de PDF de produção. Um fluxo de trabalho contém fases, como: Receber, Montar e Imprimir. Adicione e configure etapas específicas nessas fases que criam instruções de processamento do Ricoh ProcessDirector para sua tarefa de impressão. As instruções reais são gerenciadas pelo Ricoh ProcessDirector; basta configurar o fluxo de trabalho definindo propriedades nas etapas.

Quando você usar o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat para definir grupos de página e marcação, como códigos de barra, salve essas definições em um ou mais arquivos de controle. Depois de concluir a marcação do arquivo PDF de exemplo, copie os arquivos de controle do Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat para um local acessível pelo Ricoh ProcessDirector. Em seguida, defina o nome e o local do diretório dos arquivos de controle nas etapas IdentifyPDFDocuments e BuildPDFFromDocuments no fluxo de trabalho que você configurou para imprimir os arquivos PDF. Como parte do fluxo de trabalho, você também define um dispositivo de entrada, como Hotfolder, para aceitar tarefas PDF, e define uma impressora, como Passthrough, para imprimir as tarefas em PDF. Se você tiver instalado o recurso de Transformação Avançada, poderá optar também pode transformar tarefas PDF em AFPTM e definir um dispositivo da impressora AFP.

Quando o Ricoh ProcessDirector receber a tarefa de impressão em PDF do dispositivo de entrada definido para tarefas PDF, o Ricoh ProcessDirector começará a processar o arquivo de tarefas com base nas etapas do fluxo de trabalho. Você pode exibir as tarefas de impressão em PDF e o status da tarefa no portlet Jobs, na página principal da interface do usuário do Ricoh ProcessDirector.

A etapa IdentifyPDFDocuments extrai valores de propriedade do documento de um arquivo PDF. A propriedade do arquivo de controle definida nesta etapa informa o Ricoh ProcessDirector onde localizar o arquivo de controle que define grupos de página e propriedades do documento. É necessário incluir uma etapa com base no modelo de etapa IdentifyPDFDocuments no fluxo de trabalho PDF se desejar pesquisar propriedades do documento no visualizador do Ricoh ProcessDirector para fins de reimpressão, localização de documentos no sistema usando a Pesquisa de Propriedade no portlet Documentos e para algumas outras ações.

Seus fluxos de trabalho podem incluir outras etapas, como SortDocuments ou GroupDocuments, que usam propriedades do documento para classificação e agrupamento. Por exemplo, use a propriedade de documento que contém CEPs para classificar arquivos PDF por CEPs antes da impressão. Ou use a

propriedade de documento estado ou país para agrupar correspondências por essas propriedades antes da impressão do arquivo PDF.

Se você adicionar uma marcação a um arquivo PDF, deverá incluir os arquivos de controle que contêm definições de marcação em uma etapa com base no modelo de etapa BuildPDFFromDocuments. Insira os nomes de arquivo e locais de diretório dos arquivos de controle nas propriedades do arquivo de controle Criar PDF. Se você inserir mais de um arquivo de controle em uma propriedade de arquivo de controle, deverá separá-los com pontos-e-vírgulas. Considere usar cada propriedade de arquivo de controle para um tipo específico de marcação. Por exemplo, use a primeira propriedade de arquivo de controle para todos os arquivos de controle com códigos de barra e a segunda propriedade do arquivo de controle para arquivos de controle com imagens.

Dependendo da sua função no processo de produção de impressão, talvez você precise saber mais sobre fluxos de trabalho, modelos de etapa, dispositivos de entrada, propriedades de documento e interface de usuário do Ricoh ProcessDirector. Informações adicionais são incluídas no Centro de Informações, acessado em Ricoh ProcessDirector.

Fluxos de trabalho do Integridade do PDF Mailroom

Quando você envia tarefas PDF para o Ricoh ProcessDirector, o dispositivo de entrada usado seleciona o fluxo de trabalho para a tarefa PDF. Os fluxos de trabalho contêm várias etapas. É possível usar os fluxos de trabalho incluídos com o recurso Integridade do PDF Mailroom ou copiar um fluxo de trabalho e adicionar e excluir nele as etapas de que você precisa.

O recurso Integridade do PDF Mailroom também contém funcionalidade de insersor e inclui fluxos de trabalho para inserção. A tabela abaixo lista os fluxos de trabalho que são instalados com o recurso Integridade do PDF Mailroom.

1. Fluxos de trabalho do Integridade do PDF Mailroom

Fluxo de Trabalho	Descrição
AssemblePDF	Cria e imprime uma tarefa PDF. Ele não identifica documentos ou extrai propriedades do documento. Ele pode ser usado para criar e imprimir tarefas filhas. Por exemplo, em um fluxo de trabalho que divide um arquivo PDF em tarefas filhas, atribua esse fluxo de trabalho às tarefas filhas.
EnhancePDFDocuments	Identifica documentos em um PDF, extrai propriedades do documento e aplica marcação, como códigos de barras e áreas ocultas.
PrintPDFInsert_I	Imprime, insere e reconcilia tarefas PDF que outro fluxo de trabalho tenha recebido. Use esse fluxo de trabalho para insersores não baseados em arquivos.
PrintPDFInsert_II	Imprime, insere e reconcilia tarefas PDF que outro fluxo de trabalho tenha recebido. A fase de Inserção contém etapas para gravar e enviar um arquivo de controle para o controlador de insersor para a tarefa.

Fluxo de Trabalho	Descrição
ReceivePDFInsert_I	Recebe tarefas PDF no sistema e as prepara para inserção. Este fluxo de trabalho passa a tarefa para o fluxo de trabalho PrintPDFInsert_I.
ReceivePDFInsert_II	Recebe tarefas PDF no sistema e as prepara para inserção. Este fluxo de trabalho passa a tarefa para o fluxo de trabalho PrintPDFInsert_II.
SortPDF	Identifica os documentos em um único arquivo PDF e os classifica para imprimir o pedido solicitado.
SortSplitPDF	Identifica os documentos em um único arquivo PDF e depois classifica, agrupa e divide os documentos agrupados para criar várias tarefas de impressão. Nenhum modelo de etapa está incluído na fase Imprimir porque a etapa CreateJobsFromDocuments cria tarefas filha cujos fluxos de trabalho contêm as instruções de impressão da tarefa.



Ao usar o Ricoh ProcessDirector, é possível classificar os fluxos de trabalho na interface do usuário. Na Página Principal, clique na guia Workflow e depois, no portlet Objetos do Fluxo de Trabalho, clique na guia Fluxos de trabalho. Clique em Colunas (5). Edite as colunas para adicionar a propriedade Criado por e clique em OK. Os fluxos de trabalho que foram instalados pelo recurso Integridade do PDF Mailroom registram o nome desse recurso na coluna Criado por. Clique para classificar pela coluna Criado por e agrupar todos os fluxos de trabalho do Integridade do PDF Mailroom.

Modelos de etapa do Integridade do PDF Mailroom

Use os modelos de etapa do Ricoh ProcessDirector para estruturar o fluxo de trabalho para tarefas PDF. Adicione etapas baseadas em modelos de etapa às fases do fluxo de trabalho que você criar ou modificar para sua impressão PDF. É importante que você compreenda este modelo de etapa e alguns outros para garantir que os aprimoramentos feitos em um arquivo PDF de exemplo tenham o efeito que você espera no Ricoh ProcessDirector.

A Tabela Modelos de etapa do Integridade do PDF Mailroom, p. 16 lista os fluxos de trabalho que são instalados com o recurso Integridade do PDF Mailroom.

1

2. Modelos de etapa do Integridade do PDF Mailroom

Modelo de etapa	Descrição da etapa baseada em um modelo de etapa
BuildPDFFromDocuments	Aplica qualquer regra de classificação, agrupamento ou divisão que você tenha definido no fluxo de trabalho. Essa etapa adiciona marcação a um arquivo PDF e cria um bilhete de tarefas JDF com opções de mídia e finalização. Use as propriedades do arquivo de controle nesta etapa para especificar um ou mais arquivos de controle do Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat.
ChangeJobType	Transfere o controle para o fluxo de trabalho especificado na propriedade Novo fluxo de trabalho . ChangeJobType permite que você reutilize algumas das informações de um outro fluxo de trabalho para evitar a repetição.
CompleteDocuments	Faz com que os documentos na tarefa sejam colocados no estado Concluído. Um fluxo de trabalho utilizado para trabalhos de produção pode especificar a etapa CompleteDocuments para informar o fluxo de trabalho para a tarefa original que a etapa WaitFor-DocumentCompletion pode completar.
CreateInserterReprints	Processa os documentos a serem reimpresso após a inserção por meio da criação de um arquivo PDF que contém somente as reimpressões. Os documentos são processados usando o fluxo de trabalho que você especifica e método de reimpressão especificado para o controlador do insersor.
CreateJobsFromDocuments	Gera uma ou mais tarefas filhas com base nas entra- das do arquivo de propriedades do documento para a tarefa original. CreateJobsFromDocuments cria um arquivo de propriedades do documento para cada tarefa filha com base nos IDs da tarefa filha no arqui- vo de propriedades do documento.
GroupDocuments	Atualiza o arquivo de propriedades do documento para identificar grupos de documentos que se tornarão tarefas filhas individuais posteriormente na fase de Montagem. As tarefas filhas identificadas por essa etapa são criadas por uma etapa CreateJobsFromDocuments.
IdentifyPDFDocuments	Cria agrupamentos de página e extrai propriedades de documento dos arquivos PDF. É necessário especi- ficar o arquivo de controle do Plug-in do Ricoh Pro- cessDirector para Adobe Acrobat que contém a definição de grupo de páginas. Esse arquivo de con- trole deverá conter também as definições de

Modelo de etapa	Descrição da etapa baseada em um modelo de etapa
	propriedade de documento necessárias para o fluxo de trabalho.
InsertJobs	Processa uma tarefa para a inserção. Além disso, po- de receber e interpretar um arquivo de resultados do insersor do controlador do insersor.
ReadDocumentsFromDatabase	Copia os valores de propriedades de cada documento associado à tarefa a partir do banco de dados do documento para o arquivo de propriedades do documento da tarefa de produção. A etapa usa a lista de propriedades no arquivo de modelo de propriedades do documento para determinar quais propriedades incluir no arquivo de propriedades do documento. Se nenhum modelo de propriedades do documento for fornecido, o arquivo de propriedades do documento conterá entradas para todas as propriedades do documento no sistema. Se o arquivo de modelo de propriedades do documento solicitar uma propriedade da tarefa, o valor da propriedade da tarefa será adicionado ao arquivo de propriedades do documento para cada documento.
ReadDocumentsFromParent	Cria um novo arquivo de propriedades do documento para a tarefa extraindo linhas do arquivo de propriedades do documento da tarefa pai. Na maioria dos casos, ReadDocumentsFromParent oferece melhor desempenho do que ReadDocumentsFromDatabase. Você poderá usar este modelo de etapa se souber que outro fluxo de trabalho alterou os valores de propriedades do documento e quiser usar esses valores em vez dos valores da tarefa original. Enquanto o modelo de etapa ReadDocumentsFromDatabase obtém valores da tarefa original, ReadDocumentsFromParent obtém valores de propriedade da tarefa pai. ReadDocumentsFromParent extrai apenas as linhas em que o valor do ID da Tarefa Filho do Documento é igual ao ID da tarefa atual.
Reconciliar	Determina a ação a ser executada para os documentos na tarefa com base no status de inserção de cada documento. Esta etapa pode reconciliar automaticamente a tarefa ou o operador poderá reconciliá-la manualmente.
SendInserterControlFile	Executa um script que transfere o arquivo de controle do insersor para o controlador do insersor.
SetDocPropsFromConditions	Atualiza o arquivo de propriedades do documento na tarefa com base em outro documento e em condições da tarefa. Também é possível definir propriedades da tarefa com base nos valores de propriedade do

Modelo de etapa	Descrição da etapa baseada em um modelo de etapa
	documento. Você usa um arquivo de condições de propriedade para atribuir valores de propriedade.
SetInsertProperties	Define propriedades de documentos que são necessárias para inserção. Por exemplo, ela define a propriedade de documento Inserir seqüência para a posição numérica do documento da tarefa.
SetJobPropsFromOriginal	Copia as propriedades de tarefa original para quaisquer propriedades que não tenham um valor no fluxo de trabalho atual. Na tarefa filha, uma etapa baseada no modelo de etapa SetJobPropsFromTextFile deve preceder SetJobPropsFromOriginal.
SortDocuments	Atualiza o arquivo de propriedades do documento para reordenar os documentos em um grupo de acordo com seus valores para as propriedades de classificação. Por exemplo, é possível classificar os documentos em uma tarefa para exibi-los em ordem crescente por número de conta. Um usuário autorizado pode selecionar até seis campos do arquivo de propriedades do documento para classificar os documentos.
SplitDocuments	Atualiza o arquivo de propriedades do documento para definir as tarefas filhas no grupo. Por exemplo, um grupo pode ter 100.000 documentos, mas o insersor pode suportar apenas 45.000 de cada vez; a etapa SplitDocuments pode dividir os 100.000 documentos em três tarefas de impressão. Se um único documento exceder o limite de documento máximo, ele será colocado em uma tarefa sozinho.
UpdateDocumentsInDatabase	Atualiza as propriedades do documento no banco de dados usando os valores do arquivo de propriedades do documento. Por exemplo, é possível incluir uma etapa em seu fluxo de trabalho que chama um programa externo para calcular valores de algumas propriedades de documento customizadas; você pode usar uma etapa baseada no modelo de etapa UpdateDocumentsInDatabase para colocar esses resultados no banco de dados de documento. Os valores no arquivo de propriedades do documento não são alterados.
WaitForDocumentCompletion	Faz com que a tarefa aguarde até que todos os documentos associados a ela estejam no estado Concluído ou Recebido. Se nenhum documento for associado à tarefa, ela não aguardará e concluirá sua etapa imediatamente. Este modelo de etapa é semelhante ao modelo de etapa WaitForRelatedJobs, exceto pelo fato de WaitForDocumentCompletion ser destinado ao

Modelo de etapa	Descrição da etapa baseada em um modelo de etapa
	uso com tarefas que foram processadas para serem tratadas como documentos.
WriteDocumentsToDatabase	Lê um arquivo de propriedades do documento para uma tarefa e insere os valores de cada propriedade do documento no banco de dados.
WriteInserterControlFile	Cria um arquivo de controle de insersor para a tarefa. O arquivo de controle informa ao insersor como processar cada documento na tarefa.

Arquivo de propriedades do documento (DPF)

O arquivo de propriedades do documento (DPF) pode conter propriedades de documentos de uma tarefa; o arquivo é armazenado no diretório de spool de cada tarefa.

O arquivo de propriedades do documento é criado automaticamente pelos modelos de etapas IdentifyPDFDocuments, ReadDocumentsFromDatabase e CreateJobsFromDocuments. O arquivo é estruturado como uma tabela, a primeira linha identifica as propriedades do arquivo e cada linha adicional contém o valor das propriedades para cada documento. O Ricoh ProcessDirector usa as informações do arquivo das propriedades do documento para acompanhar os documentos associados a cada tarefa.

Banco de dados do documento

O arquivo de propriedades do documento (DPF) pode conter propriedades de documentos de uma tarefa; o arquivo é armazenado no diretório de spool de cada tarefa.

O banco de dados do documento é um banco de dados gerenciado internamente que armazena e gerencia as propriedades de documentos individuais no sistema. Depois que os dados do documento forem carregados no banco de dados de documento, você poderá combinar documento de diversas tarefas originais em uma nova tarefa de produção usando um seletor. Você não executa ações diretamente no banco de dados de documento, mas nos documentos que ele contém. Durante o processo de configuração, você trabalha com seu representante de suporte para decidir se define as propriedades do documento como propriedades do banco de dados ou como propriedades limitadas (não-bancos de dados).

2. Planejamento para a instalação

- Planejando a instalação do recurso Integridade do PDF Mailroom
- Requisitos de hardware e software para o plug-in
- Migrando do Adobe Acrobat Professional versão X para a versão XI

Ao instalar o recurso Integridade do PDF Mailroom, você realiza duas instalações. Você instala os componentes do Ricoh ProcessDirector em um servidor. Você também instala o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat em um sistema com Windows[®] XP ou Windows 7 Professional que tenha Adobe[®] Acrobat Professional.

Planejando a instalação do recurso Integridade do PDF Mailroom

O recurso Integridade do PDF Mailroom inclui componentes Ricoh ProcessDirectordo que você instala em um servidor do Ricoh ProcessDirector existente. Antes de instalar o recurso Integridade do PDF Mailroom, verifique se seu sistema atende às necessidades de hardware e software.

Requisitos de hardware

Verifique se o seu computador atende aos requisitos do sistema para o Ricoh ProcessDirector produto base e para quaisquer componentes opcionais.

Os requisitos de sistema nesta seção substituem os requisitos correspondentes para o produto base. Os requisitos de hardware do sistema para Integridade do PDF Mailroom são:

- Um ou mais processadores de 2.8 GHz ou mais rápidos.
- Mínimo de 200 GB de espaço livre no hard-drive (HD). Pode ser necessário mais espaço, dependendo do número de documentos.
- Mínimo de 12 GB RAM.

Requisitos de software

Certifique-se de que o sistema tem o software necessário antes de instalar Integridade do PDF Mailroom. Além do software necessário descrito nesta seção, recomendamos que você use um editor XML para editar os arquivos necessários com configuração XML. O instalador efetua uma validação de arquivos XML baseada em esquema, mas não valida toda a sintaxe.

Utilitário xmllint

Esta seção não se aplica ao Windows®.

O utilitário xmllint é necessário. Integridade do PDF Mailroom utiliza automaticamente o utilitário xmllint durante o processo de instalação para validar seus arquivos de configuração XML. Se o xmllint não estiver no sistema quando você instalar o Integridade do PDF Mailroom, os arquivos de configuração não serão validados e erros poderão ocorrer durante a instalação.

2

Integridade do PDF Mailroom requer a versão libxml2-2.6.21-3 do utilitário xmllint utility ou posterior. Normalmente, este utilitário já está instalado em sistemas, Linux[®], mas em sistemas AIX[®] você deve instalá-lo manualmente.

O utilitário xmllint está contido na biblioteca de software libxml2, que a IBM ®fornece no CD do AIX® Toolbox para Linux ®Applications. Você pode instalar a biblioteca libxml2 com o CD do Toolbox ou por download através deste site:

http://www-03.ibm.com/systems/p/os/aix/linux/toolbox/download.html

Siga as instruções de instalação no arquivo readme do AIX® Toolbox para Linux® Applications no site.

IBM® C++ Runtime e Componentes Utilitários

Esta seção não se aplica ao Windows®.

Integridade do PDF Mailroom para AIX® requer o download e a instalação dos pacotes IBM XL C/C+ + Enterprise Edition para AIX, V9.0, Runtime Environment e Utilitários.

Certifique-se de ter feito o download tanto do pacote Runtime Environment como do pacote de Utilitários.

Você pode fazer este download na página:

http://www-01.ibm.com/support/docview.ws&rs=2030&context=SSJT9L&uid=swg24015997&loc=en_US&cs=utf-8&lang=en

Siga as instruções de instalação do site.

Considerações de desempenho e capacidade com o Integridade do PDF Mailroom

Tenha essas considerações de capacidade do sistema e desempenho e em mente ao configurar e usar Integridade do PDF Mailroom.

Propriedades de documentos e gerenciamento de documentos

Use estas dicas de gerenciamento de documentos para ajudar a otimizar o desempenho do sistema.

Avalie cuidadosamente suas necessidades de gerenciamento de documentos antes de definir as propriedades do documento. Tanto para as propriedades limitadas (não-bancos de dados) como para as propriedades do banco de dados, você deve não apenas controlar cuidadosamente o número de propriedades, mas também considerar o seu tamanho. Uma propriedade de 1.024 caracteres usa mais espaço de armazenamento do que uma propriedade de 5 caracteres.

As propriedades limitadas do documento não precisam de espaço de tabela de banco de dados, no entanto, elas ocupam o espaço para cada documento em cada arquivo de propriedades do documento que contém a propriedade.

Usar as propriedades do documento do banco de dados permite que você exiba as informações do documento na interface do usuário e permite processar documentos em termos globais (sem saber qual contém cada documento de tarefa), mas colocar informações do documento no banco de dados resulta em um custo de desempenho. Propriedades do documento no espaço de uso do banco de dados nas tabelas do banco de dados. As atualizações nas propriedades aumentam a atividade de registro e criam possível contenção no banco de dados. O banco de dados armazena as informações em cache na

memória. Com propriedades menores e de menor porte, o banco de dados pode armazenar em cache mais registros na memória e oferecer melhor desempenho do sistema.

Diversas etapas e ações processam documentos no banco de dados. O sistema de banco de dados bloqueia as linhas de banco de dados durante o processamento. À medida que o processamento de mais documentos ocorre, o impacto sobre os recursos do sistema aumenta. Você pode querer ajustar seus modelos de etapa para limitar o número de etapas simultâneas que processam os documentos no banco de dados.

Estas etapas e ações de interface do usuário efetuam o processamento no banco de dados:

- WriteDocumentsToDatabase adiciona entradas para cada documento ao banco de dados e atribui a cada entrada um identificador de documento.
- ReadDocumentsFromDatabase recupera informações do documento do banco de dados e armazena em um arquivo de propriedades do documento. Nenhuma atualização é feita no banco de dados.
- CompleteDocuments altera o estado de todos os documentos na tarefa para Concluído.
- CreateJobsFromDocuments cria uma nova associação entre documentos e as tarefas filhas que são criadas.
- RemoveJobs notifica Integridade do PDF Mailroom quando tarefas são excluídas. Quando o sistema elimina uma tarefa que tem documentos no banco de dados, RemoveJobs exclui os documentos do banco de dados.
- Processar novamente requer Integridade do PDF Mailroom aprovação antes de a ação ser realizada. Integridade do PDF Mailroom não permitirá Ricoh ProcessDirector processar uma tarefa original novamente se os documentos para a tarefa também estiverem associados a outras tarefas.
- Actions Properties a partir da tabela Documentos exibe as propriedades de um documento. Apenas as propriedades armazenadas no banco de dados aparecem no bloco de notas de propriedades.

Esta lista mostra as etapas e ações em ordem de acordo com a quantidade de recursos que eles usam. Os itens com uso mais intensivo de recursos estão na parte superior.

- 1. RemoveDocumentsFromDatabase, RemoveJobs
- 2. CompleteDocuments
- 3. WriteDocumentsToDatabase
- 4. CreateJobsFromDocuments
- 6. Exibição da tabela Documentos na interface do usuário
- 7. ReadDocumentsFromDatabase
- 8. Actions→Process Again da tabela Tarefas
- 9. Actions→Properties da tabela Documentos

O sistema e a interface de usuário funcionam melhor com o portlet Documentos minimizado. Quando o portlet não é minimizado, o sistema deverá carregar as informações do documento cada vez que a interface do usuário for atualizada. Visualize a tabela Documentos somente quando precisar exibir informações sobre documentos específicos.

Uso de memória

Mantenha essas considerações sobre o uso de memória em mente ao configurar e usar.Integridade do PDF Mailroom.

Algumas etapas podem precisar de muita memória para processar uma tarefa. Por exemplo, as etapas baseadas nos modelos de etapas GroupDocuments, SortDocuments, SplitDocuments, CreateJobsFromDocuments, BuildPDFFromDocuments e IdentifyPDFDocuments leem as informações na memória para fazer o seu processamento. O sistema mantém um registro para cada documento na memória. A quantidade de memória necessária para o GroupDocuments SortDocuments varia de acordo com as propriedades que você usa para agrupamento e classificação. Quando existem os mais dados para essas propriedades, o sistema usa mais memória.



Se você processar tarefas PDF usando modelos de etapas Integridade do PDF Mailroom, dedique pelo menos 6 GB de memória para esses processos.

Por padrão, as etapas são ajustadas para serem executadas no computador primário que usa até 2000 MB de memória quando é executado. O computador primário utiliza a memória para gerenciamento do sistema, interface do usuário e solicitações de serviço Web, gerenciamento de impressoras, gerenciamento de dispositivos de entrada e as etapas de execução. Tarefas com muitos documentos desse tipo ou grupo que usam muitas propriedades podem usar uma quantidade significativa de memória.

Para minimizar o uso de memória, você pode otimizar fazendo um ajuste fino na etapa:

- Defina um ou mais servidores secundários do Ricoh ProcessDirector. Os servidores secundários não devem ficar no pool geral de servidores. Os servidores devem permitir somente a execução de uma etapa de cada vez.
- 2. Mude o ajuste fino dos modelos de etapas GroupDocuments, SortDocuments, SplitDocuments, CreateJobsFromDocuments, BuildPDFFromDocuments e IdentifyPDFDocuments para executar somente nos servidores secundários.

Definindo o número máximo de arquivos abertos (opcional)

Esta seção não se aplica ao Windows®.O sistema de configuração para o número máximo de arquivos abertos impede que um processo descontrolado retome o seu sistema, mas você pode precisar de um limite maior do que o padrão se estiver processando tarefas com muitos documentos. Mudar o limite de arquivos abertos permite que Integridade do PDF Mailroom usem mais recursos do sistema. Esta tarefa é opcional, mas se erros do tipo Arquivo Não Encontrado que aparecem frequentemente no log de tarefa durante o processamento da tarefa, você deverá efetuar esta tarefa.

Para definir o limite de arquivos abertos:

- 1. Faça log in em seu sistema como usuário raiz, ou use **sudo** ou o comando **su** para se tornar o usuário raiz.
- 2. AIX®: Abra o arquivo /etc/security/limits.
- 3. Linux®: Abra o arquivo /etc/security/limits.conf.
- 4. Encontre a linha do arquivo que define o limite de arquivos abertos. Por exemplo, em um sistema Linux[®] ele pode parecer com este: aiw1 nofile 4096.
 - Se a linha não existir, adicione-a na próxima etapa.

5. Edite a linha, ou adicione uma nova linha se for necessário para definir um limite superior para o usuário do sistema Ricoh ProcessDirector (aiw1 é o padrão). Este exemplo define o limite para 15.000 em Linux®: aiw1 - nofile 15000. Este exemplo define o limite para 15.000 em AIX®: aiw1 - nofiles 15000.

Verifique com o administrador do sistema para determinar um limite superior aceitável para o número de arquivos abertos.

6. Faça log out como raiz e log in para que as alterações tenham efeito.

Definindo a aplicação do pool de memória da JVM para Integridade do PDF Mailroom

Dependendo do tamanho dos seus arquivos de PDF de produção, o processamento de um fluxo de trabalho PDF pode envolver várias operações com uso intensivo de memória. Se você não alocar memória suficiente para esses processos no Ricoh ProcessDirector, poderá encontrar erros de processamento ou processamento lento.

É possível configurar a alocação do pool de memória da Máquina Virtual Java™ editando o arquivo /aiw/aiw1/config/jvmsettings.cfg (AlX® e Linux®) ou C:\aiw\aiw1\config\jvmset-tings.cfg (Windows®). Se você alterar as definições desse arquivo de configuração, será preciso reiniciar o sistema usando os comandos Stopaiw e Startaiw para que as alterações sejam aplicadas.

A configuração primária define a quantidade máxima de memória alocada para um processo da Máquina Virtual Java (JVM). É possível alterar essa configuração para corresponder às suas necessidades de uso de memória. O padrão são 2 GB, e é possível alocar até 6 GB. No arquivo jvmsettings.cfg, você altera:

primary=-Xmx2048m

para

primary=-Xmx6144m

Se você possuir o recurso Integridade do PDF Mailroom instalado, será possível alterar a alocação da memória da JVM do Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat clicando em **Ricoh→Preferências** na barra de menu do Adobe Acrobat.

Requisitos de hardware e software para o plug-in

O Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat tem requisitos específicos de hardware e software.


Requisitos de hardware:

- Resolução do monitor de 1024 por 768 pixels ou mais
- Um mínimo de 2 GB de memória RAM

Requisitos de sistema operação e software

- Um dos seguintes sistemas operacionais:
 - Windows® XP Professional com Service Pack 3 (32 ou 64 bits)

- Windows 7 Professional ou posterior com Service Pack 1 (32 ou 64 bits)
- Java™ Runtime Environment (JRE) (Versão 1.6.16 ou posterior) como versão padrão de JRE do sistema
- Adobe® Acrobat X (Versão 10.1.1 ou posterior) ou XI Professional



Não é possível instalar o Acrobat em um caminho de diretório que contenha caracteres Unicode que não sejam em inglês.

Migrando do Adobe Acrobat Professional versão X para a versão

ΧI

Se você tiver instalado o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat no Adobe Acrobat X Professional, siga este processo para instalar o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat no Adobe Acrobat XI Professional.

Para migrar para o Adobe Acrobat XI Professional:

- 1. Desinstale o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat do Adobe Acrobat X Professional.
 - Consulte Desinstalando o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat, p. 34 para obter mais informações.
- Instale o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat no Adobe Acrobat XI Professional.
 Consulte Instalação Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat, p. 31 para obter mais informações.
 - As configurações do seu plug-in para a versão X do Adobe Acrobat Professional são preservadas na versão XI.

3. Instalando o recurso Integridade do PDF Mailroom

- Instalando Integridade do PDF Mailroom no Ricoh ProcessDirector computador principal
- Instalação Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat

A Integridade do PDF Mailroom instalação do recurso consiste em duas instalações distintas: Componentes do Ricoh ProcessDirector, incluindo fluxos de trabalho, modelos de etapa e um plug-in do Adobe® Acrobat.

Instalando Integridade do PDF Mailroom no Ricoh ProcessDirector computador principal

Instale o recurso Integridade do PDF Mailroom em um servidor no qual você já tenha instalado o produto base Ricoh ProcessDirector.

Instalação Integridade do PDF Mailroom utilizando o recurso Manager

Siga estes passos para instalar o Integridade do PDF Mailroom usando o Ricoh ProcessDirector Feature Manager.

Notas

- O recurso Integridade do PDF Mailroom é instalado em modo de avaliação. Após o recurso ser instalado em modo avaliação, você poderá baixar e instalar a chave de licença usando as instruções em Ricoh ProcessDirector: Guia de Planejamento e instalação.
- Para saber se um Integridade do PDF Mailroom está sendo executado em modo de avaliação, abra o Ricoh ProcessDirector Feature Manager e verifique a coluna Licença. Para saber o restante de dias de Integridade do PDF Mailroom no modo de avaliação, selecione
 Visualizar log no Ricoh ProcessDirectorportlet System Summary para abrir o log do sistema.

Para instalar o Integridade do PDF Mailroom:

- 1. Efetue login em Ricoh ProcessDirectorcomo um usuário autorizado.
- 2. Na página principal, clique na guia Administração.
- 3. No painel esquerdo, clique em Recursos do →sistema.
- 4. Marque a caixa de seleção próxima ao Integridade do PDF Mailroom.
- 5. Na coluna **Ação**, selecione a versão de Integridade do PDF Mailroom que deseja instalar.
- 6. Clique em Aplicar.
- 7. Verifique as informações na janela de confirmação, e em seguida clique **OK** para continuar.

Integridade do PDF Mailroom será instalado, depois Ricoh ProcessDirector será reiniciado para concluir o processo de instalação.



Se você vir mensagens de erro durante o processo de instalação, é possível analisar os logs localizados em /path/extensions/doc1 (AIX® e Linux®) ou \path\extensions\doc1 (Windows®). Por exemplo, para o Integridade do PDF Mailroom no AIX ou Linux, o caminho é /opt/infoprint/ippd. No Windows, o caminho é C:\Program Files\Ricoh\ProcessDirector.

Preparando arquivos de configuração

Execute estas etapas para preparar os arquivos de configuração necessários e, em seguida, copiá-los para os diretórios obrigatórios.

Os arquivos de configuração do exemplo para serem utilizados como um guia estão localizados neste diretório:

- /aiw/aiw1/samples/config em AIX® e Linux®
- C:\aiw\aiw1\samples\config no Windows®

Edição do arquivo de nomes das propriedades do documento

Você pode fornecer informações descritivas sobre as propriedades personalizadas do documento no arquivo docCustomDefinitions.properties para que o Ricoh ProcessDirector e o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat possam exibir essas informações em suas interfaces do usu-ário, como em listas suspensas e em mensagens.

Em um ambiente de um único idioma, o método preferido para definir texto de interface de usuário para as propriedades personalizadas do documento é usar a legenda, shortCaption, e os atributos de descrição do elemento docProperty no arquivo docCustomDefinitions.xml. Se você estiver usando um único idioma e todo o texto descritivo de propriedade personalizada do documento estiver definido no docCustomDefinitions.xml, você não precisará editar o arquivo docCustomDefinitions.properties.

Para obter mais informações sobre o formato do arquivo docCustomDefinitions.properties, consulte Arquivo docCustomDefinitions.properties, p. 117.

Para editar o arquivo de nomes de propriedades do documento:

- 1. Navegue até este diretório:
 - /aiw/aiw1/samples/config em AIX® e Linux®
 - C:\aiw\aiw1\samples\config no Windows®
- 2. Copie a amostra do arquivo docCustomDefinitions.properties para um diretório de trabalho.

Verifique se o arquivo é de propriedade do usuário e grupo do sistema Ricoh ProcessDirector (aiw 1 e aiwgrp 1 são os padrões).

3. Para qualquer outro idioma que não for o idioma padrão, crie arquivos específicos do idioma doc-CustomDefinitions_language.properties.

Por exemplo:

- docCustomDefinitions_de.properties (alemão)
- docCustomDefinitions_en.properties (inglês)
- docCustomDefinitions_es.properties (espanhol)
- docCustomDefinitions_fr.properties (francês)
- docCustomDefinitions_it.properties (italiano)
- docCustomDefinitions_ja.properties (japonês)

- docCustomDefinitions_pt.properties (português brasileiro)
- docCustomDefinitions_ru.properties (russo)
- docCustomDefinitions_zh.properties (chinês simplificado)
- docCustomDefinitions_tw.properties (chinês tradicional)
- 4. Editar os arquivos conforme a necessidade, usando os comentários no arquivo como um guia. Mantenha uma cópia de backup do arquivo editado para fins de recuperação.
- 5. Substitua o arquivo padrão movendo o arquivo editado para este diretório:
 - /aiw/aiw1/configem AIX® e Linux®
 - C:\aiw\aiw1\config no Windows®



- Não exclua o arquivo docCustomDefinitions.properties. Um arquivo com esse nome deve existir em seu diretório de configuração:
 - /aiw/aiw1/config em AIX[®] e Linux[®]
 - C:\aiw\aiw1\config no Windows®
- Se você mudar o arquivo docCustomDefinitions.properties ou quaisquer arquivos docCustomDefinitions_1anguage.properties após, você deverá executar o utilitário docCustom para atualizar os arquivos de configuração.
- O arquivo docCustomDefinitions.properties e quaisquer arquivos docCustomDefinitions_language.properties deve usar a codificação de caracteres ISO-8859-1 (codepage). Se você criar seus arquivos docCustomDefinitions.properties em um formato diferente (como Shift JIS ou UTF-8), você deverá converter o arquivo para ISO-8859-1 antes de colocá-lo no diretório /aiw/aiw1/config (AIX® e Linux®) ou C:\aiw\aiw1\config (Windows®).

Considerações para um sistema com mais de um idioma

Se você estiver usando um idioma diferente do Inglês em seu sistema, ou se deseja permitir que os usuários vejam o texto de interface de usuário para ter as propriedades personalizadas do documento em mais de um idioma, pode ser necessário efetuar estas tarefas.

Identificar a página de código no docCustomDefinitions.xml

Na parte superior do arquivo docCustomDefinitions.xml, ao atualizar os arquivos de configuração, lembre-se de identificar corretamente a página de código para que o arquivo possa ser processado corretamente. Aqui estão alguns exemplos de instruções de página de código válido

- <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> (especificado no arquivo de amostra)
- <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> (Latin-1)
- <?xml version="1.0" encoding="shift_jis"?> (japonês)

Verifique se os arquivos de nomes das propriedades do documento estão no formato ISO-

8859-1

O arquivo docCustomDefinitions.properties e os arquivos docCustomDefinitions_1anguage.properties devem conter somente caracteres Latin-1 ou Unicode-encoded (notação \uddd). Se você criou seus arquivos docCustomDefinitions.properties e docCustomDefinitions_1anguage.properties em um formato diferente (como Shift JIS ou UTF-8), você deve converter cada arquivo para ISO-8859-1 antes de colocá-lo no diretório /aiw/aiw1/config (AIX® e Linux®) ou C:\aiw\aiw1\config (Windows®). Apesar de você poder converter os arquivos usando qualquer método que escolher, esta seção descreve um método possível: usando o utilitário native2ascii.

O utilitário **native2ascii** converte texto em Unicode Latin-1. Ele é fornecido com o Kit de desenvolvimento Java que você pode baixar deste site:

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

As instruções de como usar o utilitário (para Java 6) encontram-se aqui:

http://download.oracle.com/javase/6/dos/technotes/tools/#intl

Por exemplo, para converter um arquivo UTF-8 nomeado docCustomDefinitions-UTF8.properties, você pode usar este comando:

native2ascii -encoding UTF-8 docCustomDefinitions-UTF8.properties > docCustom-Definitions.properties

Atualizando arquivos de configuração

Caso altere o arquivo docCustomDefinitions.xml, o arquivo docCustomDefinitions.properties, ou um arquivo docCustomDefinitions_lang.properties, você deverá executar o utilitário docCustom.

Antes de fazer esta tarefa, verifique se a sintaxe no arquivo docCustomDefinitions.xml está correta.

Para atualizar os arquivos de configuração:

- 1. No AIX ou no Linux:
 - 1) Efetue login no sistema operacional como o Ricoh ProcessDirectorusuário do sistema (aiw 1 é o padrão).
 - 2) Altere os diretórios: cd /aiw/aiw1/bin
 - 3) Digite este comando para executar o utilitário: docCustom—a

Você deverá ver resultados semelhantes a estes:

```
DOCO09I Criou pacote /opt/infoprint/ippd/extensions/
cx-doc1-1,0-2013_03_15_12_12_45.epk.
XDK023I Extensão de ativação "cx-doc1".
XDK025I Ativou uma ou mais extensões: [cx-doc1].
```

4) Digite este comando para interromper o servidor: Stopaiw

5) Digite este comando para reiniciar o servidor: Startaiw

2. No Windows:

- 1) Faça login no computador como um usuário com privilégios de administrador do Windows.
- Abra um prompt de comandos e digite este comando: posix /u /c /dev/fs/C/aiw/aiw1/bin/docCustom -a

Você deverá ver resultados semelhantes a estes:

```
DOCO09I Criou pacote C:\Program Files\Ricoh\ProcessDirector\extensions\cx-doc1-1,0-2013_03_15_12_12_45.epk.
XDK023I Extensão de ativação "cx-doc1".
XDK025I Ativou uma ou mais extensões: [cx-doc1].
```

- 3) Abra o Painel de Controle do Windows.
- 4) Clique duas vezes em Ferramentas administrativas→Serviços.
- 5) Selecione Ricoh Process Director.
- 6) No menu **Ação**, clique em **Interromper**.
- 7) Clique em Iniciar.



Se você alterar os nomes de propriedade do documento em Ricoh ProcessDirector, deverá carregar uma nova lista de propriedades do documento em Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat. Consulte Carregando propriedades de documento do Ricoh ProcessDirector, p. 33 para obter mais informações.

Instalação Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat

Esta seção descreve como instalar o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat.

Confira se o sistema em que você está instalando o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat atende os requisitos de hardware e software. Consulte Planejamento para a instalação, p. 21 para obter mais informações. Se você tiver uma versão anterior do plug-in no sistema, desinstale-a.

Requisitos de hardware e software para o plug-in

O Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat tem requisitos específicos de hardware e software.

Requisitos de hardware:

- Resolução do monitor de 1024 por 768 pixels ou mais
- Um mínimo de 2 GB de memória RAM

Requisitos de sistema operação e software

• Um dos seguintes sistemas operacionais:

- Windows® XP Professional com Service Pack 3 (32 ou 64 bits)
- Windows 7 Professional ou posterior com Service Pack 1 (32 ou 64 bits)
- Java™ Runtime Environment (JRE) (Versão 1.6.16 ou posterior) como versão padrão de JRE do sistema
- Adobe® Acrobat X (Versão 10.1.1 ou posterior) ou XI Professional



Não é possível instalar o Acrobat em um caminho de diretório que contenha caracteres Unicode que não sejam em inglês.

Executando o programa de instalação

Siga estas etapas para instalar o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat usando o arquivo instalador do plug-in que foi copiado para o computador principal quando você instalou o recurso Integridade do PDF Mailroom.

O arquivo instalador que vem com o recurso Integridade do PDF Mailroom está localizado aqui:

- No Windows®: C:\aiw\aiw1\share\Ricoh-ProcessDirector-Plug-in-for-AdobeAcrobat-Setup.exe.
- No Linux® ou AIX: /aiw/aiw1/share/Ricoh-ProcessDirector-Plug-in-for-AdobeAcrobat-Setup.exe

Siga os passos apropriados dependendo do tipo de sistema onde o Integridade do PDF Mailroom for instalado:

- 1. Em um computador principal Linux ou AIX:
 - Fazer login no computador principal como usuário do sistema Ricoh ProcessDirector (aiw1 é o padrão).ou com um ID de usuário que seja membro do grupo do sistema do Ricoh ProcessDirector (aiwgrp1 é o padrão).
 - 2) Navegue até o arquivo do instalador do plug-in: /aiw/aiw1/share/Ricoh-ProcessDirector-Plug-in-for-AdobeAcrobat-Setup.exe.
- 2. Em um computador principal SLES:
 - 1) Efetue login como um administrador. Feche todas as aplicações abertas que possam estar usando o Adobe® Acrobat Professional, Distiller ou Reader. Muitos navegadores da Web usam o Adobe Acrobat Reader, portanto não deixe de fechar todos os navegadores.
 - 2) Navegue até o arquivo do instalador do plug-in: C:\aiw\aiw1\share\Ricoh-ProcessDirector-Plug-in-for-AdobeAcrobat-Setup.exe.
- 3. Copie o arquivo do instalador do plug-in em um local no computador Windows cliente.
- 4. No computador Windows cliente: faça o login como administrador, navegue até o local do arquivo instalador e clique duas vezes sobre ele.
- 5. **Opcional:** Para obter informações sobre a instalação, incluindo requisitos de hardware e software, clique em **Guia de Instalação** para exibir essa publicação.
 - O Adobe Acrobat deve estar fechado durante o processo de instalação. Imprima estas instruções se desejar visualizá-las durante a instalação.
- 6. Siga os avisos para concluir a instalação.

- 7. Dependendo da sua configuração atual, o instalador pode solicitar a atualização de algumas bibliotecas do Microsoft®.
- 8. Verifique a instalação abrindo um arquivo PDF usando o Adobe Acrobat. A barra de menus do Acrobat deve incluir o menu do **Ricoh**.

Antes de iniciar o plug-in para aprimorar arquivos PDF, abra o Adobe Acrobat e clique em **Ricoh** → **Ajuda**. Examine os tópicos sobre preferências, carregamento de propriedades do documento e adição do ícone do plug-in à barra de inicialização rápida do Acrobat. Esses tópicos descrevem como adequar o plug-in ao seu ambiente

Carregando propriedades de documento do Ricoh ProcessDirector

Para usar o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat para definir texto em um arquivo PDF como propriedade do documento do Ricoh ProcessDirector, é preciso importar a lista de propriedades do documento do Ricoh ProcessDirector.

Você deve executar esta tarefa:

- Depois de instalar o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat.
- Depois de fazer alterações nos arquivos de definição de propriedade e reativar o Ricoh ProcessDirector.
- 1. Feche o Adobe® Acrobat Professional.
- 2. Recupere o arquivo definitions.zip do seu diretório no servidor do Ricoh ProcessDirector que processa seus arquivos PDF:
 - Sistemas baseados em Unix, /aiw/aiw1/share
 - Windows®, C:\aiw\aiw1\share

Esse arquivo é gerado durante a ativação do Ricoh ProcessDirector.

- 3. No sistema onde você instalou Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat, coloque o arquivo definitions.zip no diretório apropriado.
 - No Windows XP, coloque o arquivo em <user_home_directory \AppData>\InfoPrint \InfoPrintPlugin\.
 - No Windows 7, coloque o arquivo em <user_home_directory\AppData>\Roaming\InfoPrint\InfoPrintPlugin\.

Para <user_home_directory \AppData>, substitua o usuário atual pelo nome do diretório de dados do aplicativo do diretório inicial.



É possível exibir o local do diretório de dados do aplicativo para o usuário atual digitando **%appdata%** na linha de comando **Executar** do Windows e clicando em **OK**.

4. Reinicie o Adobe Acrobat Professional e ative o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat. A lista de propriedades de documento do Ricoh ProcessDirector no arquivo definitions. Zip será automaticamente importada nas áreas do plug-in que usarem as propriedades do documento.

O arquivo definitions. zip contém propriedades do documento e propriedades limitadas de documento. Propriedades limitadas de documento não são salvas em um banco de dados, mas armazenadas no arquivo de propriedades do documento que contém a propriedade. Para obter mais informações sobre os tipos de propriedade, consulte os tópicos relacionados às propriedades de documento de informações; por exemplo, consulte o tópico sobre edição do modelo de propriedades de documento de exemplo.

Carregando objetos de mídia

Depois de instalar o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat, importe os objetos de mídia do Ricoh ProcessDirector para que você possa usá-los para definir opções de mídia e finalização para páginas específicas de um arquivo PDF.

Sempre que você fizer alterações a objetos de mídia do Ricoh ProcessDirector, realize esta tarefa para importá-los para o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat.

- 1. Feche o Adobe® Acrobat Professional.
- Exporte os objetos de mídia do Ricoh ProcessDirector.
 Para obter mais informações, consulte o centro de informações.
- 3. Altere o nome do arquivo com os objetos de mídia exportados para media.xml.
- 4. No sistema em que você instalou o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat, coloque o arquivo media.xml no diretório apropriado.
 - No Windows XP, coloque o arquivo em <user_home_directory\AppData>\InfoPrint\InfoPrintPlugin\.
 - No Windows 7, coloque o arquivo em <user_home_directory\AppData>\Roaming\InfoPrint\InfoPrintPlugin\.

Para <user_home_directory \AppData>, substitua o usuário atual pelo nome do diretório de dados do aplicativo do diretório inicial.



É possível exibir o local do diretório de dados do aplicativo para o usuário atual digitando **%appdata%** na linha de comando **Executar** do Windows e clicando em **OK**.

5. Reinicie o Adobe Acrobat Professional e ative o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat.

Os objetos de mídia presentes no arquivo media.xml agora estão disponíveis para a definição de opções de mídia e finalização.

Desinstalando o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat

Se você precisar desinstalar o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat, use o método do seu sistema para remover programas. Feche todas as instâncias do Adobe Acrobat, localize o **Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat** na sua lista de programas instalados e selecione-o para removê-lo.

4. Configurando o recurso Integridade do PDF Mailroom

- Definindo um máximo de resultados para pesquisa de documentos
- Criação de fluxos de trabalho PDF
- Usando etapas que alteram os dados do PDF em um fluxo de trabalho do Ricoh ProcessDirector.

Definindo um máximo de resultados para pesquisa de documentos

Os usuários autorizados podem definir um limite sobre quantos documentos aparecem ao pesquisar no portlet de Documentos. O limite se aplica a todos os usuários.

Para definir um limite de resultados de pesquisa de documentos:

- 1. Efetue login como um usuário autorizado.
- 2. Na página principal, clique na guia Administração.
- No painel esquerdo, clique em Sistema→Configurações.
- 4. No campo **Máximo de documentos a exibir**, digite o número máximo de resultados que você deseja listar no portlet Documentos, quando você faz uma pesquisa.
- 5. Clique em OK.

Criação de fluxos de trabalho PDF

Se você tiver aplicativos que exijam fluxos de trabalho personalizados, poderá criar novos fluxos de trabalho ou editar os já existentes para atender suas necessidades. Os exemplos nesta seção descrevem alguns fluxos de trabalho e modelos de etapas que você pode usar com o recurso Integridade do PDF Mailroom.

Configuração de etapas para identificar os documentos em arquivos PDF

Se você tiver instalado o Integridade do PDF Mailroom, poderá adicionar uma etapa nos seus fluxos de trabalho com base no modelo de etapa IdentifyPDFDocuments. Especifique o arquivo de controle do Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat que contém as propriedades do documento e as definições de agrupamento de página. Quando o Ricoh ProcessDirector processa um arquivo PDF usando um fluxo de trabalho que inclui uma etapa IdentifyPDFDocuments, ele identifica os documentos no arquivo PDF e extrai valores de propriedade do documento.

As etapas que calculam os valores das propriedades são baseadas no modelo de etapa IdentifyPDFDocuments. O recurso Integridade do PDF Mailroom oferece fluxos de trabalho que contêm uma etapa IdentifyPDFDocuments. Se você usar qualquer um dos fluxos fornecidos ou criar seu próprio fluxo de trabalho, poderá configurar uma etapa IdentifyPDFDocuments no fluxo de trabalho para especificar o nome do arquivo de controle do Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat que contém as definições de propriedade do documento. Estes são exemplos dos mesmos fluxos de trabalho fornecidos com o Integridade do PDF Mailroom que contêm uma etapa IdentifyPDFDocuments:

- EnhancePDFDocuments
- ReceivePDFInsert_II
- SortPDF
- SortSplitPDF

Se você adicionar uma etapa IdentifyPDFDocuments a outro fluxo de trabalho, lembre-se destas dicas:

- Coloque IdentifyPDFDocuments na fase Preparar.
- A etapa IdentifyPDFDocuments deve ficar depois de todas as etapas que atualizam o arquivoPDF.

Para configurar uma etapa que identifica documentos em arquivos PDF.

- 1. Na página Principal, clique na guia Fluxo de trabalho.
- 2. No portlet Objetos do Fluxo de Trabalho, clique na guia Fluxos de Trabalho.
- 3. Selecione o fluxo de trabalho que contém a etapa IdentifyPDFDocuments e clique em Copiar fluxo de trabalho ().
- 4. Se você copiou o fluxo de trabalho, preencha ou edite os outros valores necessários e clique em OK
- 5. Selecione a etapa IdentifyPDFDocuments na fase de Preparação.
- 6. Clique em Editar propriedades () e, se necessário, altere as propriedades da etapa.
- 7. No campo do arquivo de controle, digite o caminho e o nome do arquivo do arquivo de controle do Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat que contém as informações sobre agrupamento de página e propriedades do documento nos arquivos PDF processados por essa etapa ou use a notação simbólica para se referir ao arquivo de controle. Este arquivo é obrigatório e foi criado pelo Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat quando você definiu propriedades do documento em um PDF de exemplo usando o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat. A extensão padrão do arquivo de controle é .ctl.
- 8. Clique em OK.
- 9. Quando estiver pronto para salvar o fluxo de trabalho, clique em Salvar (💾).
- 10. Para utilizar o fluxo de trabalho que você acabou de criar com a etapa IdentifyPDFDocuments, vá até o portlet Objetos do fluxo de trabalho. Selecione o fluxo de trabalho e clique em Ativar fluxo de trabalho (
).

Criar um fluxo de trabalho PDF para aplicar marcação

Embora o recurso Integridade do PDF Mailroom inclua funções avançadas para gerenciar tarefas PDF em nível de documento, talvez seja interessante começar com um fluxo de trabalho PDF básico que aplique marcação a um arquivo PDF e extraia propriedades do documento.

Baseie o novo fluxo de trabalho no fluxo de trabalho no fluxo de trabalho EnhancePDFDocuments. Faça uma cópia desse fluxo de trabalho e defina as propriedades de suas etapas conforme necessário para o seu ambiente. Na etapa IdentifyPDFDocuments, especifique o nome e local do arquivo do controle do Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat que contém definições de agrupamento de

página e propriedade de documento. Na etapa BuildPDFFromDocuments, especifique o nome e o local dos arquivos de controle que contêm as definições de marcação. Se você especificar mais de um arquivo de controle em uma propriedade de arquivo de controle, separe os arquivos de controle com um ponto-e-vírgula.

Para trabalhos grandes, o processamento das etapas IdentifyPDFDocuments e BuildPDFFromDocuments pode exigir uso mais intensivo da memória. Examine a documentação sobre ajustes de etapas e outras considerações sobre gerenciamento de memória.

Fluxo de trabalho para dividir as tarefas PDF por tamanho

O recurso Integridade do PDF Mailroom inclui modelos de etapas que você pode usar para dividir uma tarefa em tarefas menores para que, por exemplo, eles possam ser impressos em impressoras separadas.

Para dividir uma tarefa sem fragmentar alguns de seus documentos por meio de duas tarefas, você deve identificar os limites dos documentos na tarefa. Para isso, defina grupos de páginas em arquivos PDF usando o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat. Copie o arquivo de controle do plug-in com a definição do grupo de páginas no local que você especificar na etapa IdentifyPDFDocuments.

Inclua uma etapa IdentifyPDFDocuments na fase Preparar para que ela possa aplicar as regras definidas no Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat para criar o arquivo de propriedade do documento para a tarefa original. A etapa SplitDocuments determina quais documentos serão colocados em cada tarefa filho, e atualiza o arquivo de propriedades de documento com essas informações.

Use uma etapa CreateJobsFromDocuments, a qual faz arquivos de propriedades de documento para a tarefa filho, mas não cria arquivos AFP. É necessário incluir também uma etapa baseada no modelo de etapa BuildPDFFromDocuments no fluxo de trabalho atribuído a essas tarefas filhas. O BuildPDFFromDocuments cria o arquivo PDF com todos os documentos na ordem correta. Nessa etapa, você também especifica os arquivos de controle do Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat que adicionam marcação ao arquivo PDF.

O fluxo de trabalho original não possui quaisquer etapas na fase Impressão porque o tipo de fluxo de trabalho filho controla a impressão. Depois que todas as tarefas filhas forem concluídas, a tarefa pai insere sua etapa RetainCompletedJobs, se houver, ou continua qualquer outro processamento definido na fase Conclusão do tipo de fluxo de trabalho original.

O fluxo de trabalho filho deve começar com as etapas baseadas nestes dois modelos de etapas: SetJob-PropsFromTextFile e SetJobPropsFromOriginal. SetJobPropsFromTextFile define os valores para as propriedades da tarefa a partir do fluxo de trabalho filho. SetJobPropsFromOriginal copia os valores definidos no fluxo de trabalho original para se tornarem os valores para aquelas propriedades do fluxo de trabalho filho. Em seguida, se você optar por executar a criação de arquivos PDF filhos em paralelo, incluindo uma etapa CreateJobsFromDocuments no fluxo de trabalho original, será preciso usar uma etapa BuildPDFFromDocuments no fluxo de trabalho filho.

3. Dividindo tarefas PDF por tamanho, usando CreateJobsFromDocuments

Pai/filho	Fase	de Tarefa
Pai	Receber	SetJobPropsFromTextFile
		No campo de fluxo de dados de entrada, selecione PDF .
	Preparar	CountPages
		IdentifyPDFDocuments
	Montar	SplitDocuments
		CreateJobsFromDocuments
	Concluído	RetainCompletedJobs
		RemoveJobs
Filho	Receber	SetJobPropsFromTextFile
	Montar	BuildPDFFromDocuments
	Imprimir	CountPages
		CreatePageRanges
		PrintJobs
	Concluído	WaitForRelatedJobs
		RetainCompletedJobs
		RemoveJobs

Etapas para adicionar um fluxo de trabalho PDF para inserção ao dividir tarefas

Modifique os fluxos de trabalho pai e filho criados para dividir tarefas PDF e adicione etapas relacionadas à inserção.

Esta tabela mostra as etapas que você deve adicionar aos fluxos de trabalho pai e filho em negrito.

4. Adicionando etapas para insersores aos fluxos de trabalho PDF do Integridade do PDF Mailroom

Pai/filho	Fase	de Tarefa
Pai	Receber	SetJobPropsFromTextFile
		No campo de fluxo de dados de entrada, selecione PDF.
	Preparar	CountPages
		IdentifyPDFDocuments
	WriteDocumentsToDatabase	
	Montar	SplitDocuments
		BuildPDFFromDocuments

Pai/filho	Fase	de Tarefa
	Concluído	WaitForRelatedJobs
		RetainCompletedJobs
		RemoveJobs
Filho	Receber	SetJobPropsFromTextFile
	Montar	SetInsertProperties
		BuildPDFFromDocuments
	Imprimir	CountPages
		CreatePageRanges
		PrintJobs
	Inserir	WriteInserterControlFile
		SendInserterControlFile
		InsertJobs
		Reconciliar
		CreateInserterReprints
	Concluído	WaitForRelatedJobs
		RetainCompletedJobs
		RemoveJobs

Para obter mais informações sobre como configurar fluxos de trabalho para a inserção, consulte os tópicos relacionados aos insersores e fluxos de trabalho do Integridade do PDF Mailroom no centro de informações.

Fluxo de trabalho para dividir as tarefas PDF por propriedade do documento

Em vez de dividir a tarefa PDF em diversas tarefas utilizando o tamanho da tarefa como critério, você pode querer usar o valor de uma propriedade de documento, como país ou região de vendas. Neste cenário, você usar o modelo de etapa GroupDocuments no lugar do modelo de etapa SplitDocuments. Cada grupo de documentos torna-se uma tarefa filho separada.

Você pode usar uma etapa baseada no modelo de etapa GroupDocuments para reunir todos os documentos de um grupo em uma única tarefa filho. Você pode usar até seis critérios de agrupamento para criar postos de tarefa filho. Cada tarefa filho contém apenas os membros de um grupo, como todas as instruções de cada uma das cinco cidades em cada um dos 10 países. Para o fluxo de trabalho secundário pai, você pode copiar o fluxo de trabalho SortSplitPDF instalado pelo Integridade do PDF Mailroom. Lembre-se de excluir quaisquer etapas que você não esteja usando, por exemplo, a etapa SplitDocuments. Para o fluxo de trabalho secundário filho, faça uma cópia do fluxo de trabalho secundário AssemblePDF.

Estas tabelas resumem a configuração do fluxo de trabalho recomendado usando CreateJobsFromDocuments.

5. Divisão de tarefas PDF por propriedade de documento, usando CreateJobsFromDocuments

Pai/filho	Fase	de Tarefa
Pai	Receber	SetJobPropsFromTextFile
		No campo de fluxo de dados de entrada, selecione PDF .
	Preparar	CountPages
		IdentifyPDFDocuments
	Montar	GroupDocuments
		CreateJobsFromDocuments
	Concluído	WaitForRelatedJobs
		RetainCompletedJobs
		RemoveJobs
Filho	Receber	SetJobPropsFromTextFile
		DetectInputDataStream
	Montar	BuildPDFFromDocuments
	Imprimir	CountPages
		CreatePageRanges
		PrintJobs
	Concluído	WaitForRelatedJobs
		RetainCompletedJobs
		RemoveJobs

Visão geral do insersor

O recurso Colocador pode automatizar a inserção de documentos impressos e itens adicionais (como materiais de marketing) em envelopes.



Se você já tiver instalado o recurso do Otimização de fabricação, instale o Insersor separadamente. Se você já tiver instalado o recurso do Integridade do PDF Mailroom, esse recurso incluirá as funções do Insersor para arquivos PDF.

O recurso do Insersor pode:

- Prepare as tarefas de impressão para a inserção.
- Gravar e enviar arquivos de controle aos controladores do insersor.
- Receber arquivos de resultados de controladores de insersores e interpretá-los para determinar o status de inserção de cada documento na tarefa.

 Reconciliar a tarefa automaticamente (ou manualmente, com controle do operador) e reimprimir todos os documentos danificados.

O recurso Integridade do PDF Mailroom integra as capacidades do Insersor para que você possa conectar o equipamento de inserção ou software de câmera, além de oferecer troca de arquivos para gerenciamento de danos, reconciliação e reimpressão para arquivos PDF.

insersores suportados

O recurso do Insersor pode trabalhar com insersores de uma ampla variedade de fabricantes de insersores. Ele fornece amostra de objetos do sistema e amostra de arquivos de configuração para os insersores destes fabricantes:

- Bowe
- Bowe com sistemas de câmeras JetVision
- Bowe Bell & Howell
- Gunther
- Insersores com sistema de câmeras Ironsides
- Kern
- Pitney Bowes

Requisitos do arquivo

Se você estiver usando o recurso Manufacturing Optimization para processar arquivos de impressão, os arquivos de entrada deverão estar em formato Advanced Function Presentation™ (AFP™), ou em um formato que o Ricoh ProcessDirector possa converter para o formato AFP™. Além disso, os grupos de páginas AFP™ devem definir itens de correio no arquivo.

ORicoh ProcessDirector pode converter automaticamente os dados da linha e arquivos de modo misto para o formato AFPTM. Ele também pode usar o produto InfoPrint® XTTM (ou outro produto de transformação) para converter arquivos metacode da Xerox e Line Conditioned Data Stream (LCDS) para o formatoAFPTM. O recurso Advanced Transform pode ser usado para converter dados de PostScript, PDF ou PCL em um formato AFP que seja aceitável para uso com o recurso Otimização de fabricação. O recurso indexador AFP pode criar grupos de páginas em arquivos AFP criados pelo InfoPrint XT ou pelo Advanced Transform.

O recurso Transform **pdf2afp** e **ps2afp** e o recurso Transform **pcl2afp** convertem esses formatos de dados para arquivos de dados de imagem AFPTM que não contêm grupos de páginas e, portanto, não podem ser usados com o recurso Otimização de fabricação.

Fluxo de Trabalho

O recurso de Insersor adiciona duas fases ao fluxo de trabalho doRicoh ProcessDirector: Montar e Inserir. A figura Fases do Insersor no Ricoh ProcessDirectorfluxo de trabalho, p. 42 mostra como as fases Montar e Inserir se adéquam ao fluxo de trabalho. Após a figura há uma descrição do processamento relacionado aos insersores que ocorre em cada fase do fluxo de trabalho.

Fase Receber

ORicoh ProcessDirectoraceita um arquivo de entrada para o processamento e cria uma tarefa no sistema. Ele atribui à tarefa um número exclusivo de tarefa no sistema.

Fase Preparar

O Ricoh ProcessDirector transforma e indexa uma tarefa AFP e extrai as propriedades do documento para uma tarefa de PDF.

- O Ricoh ProcessDirector pode converter os dados da linha e os dados de modo misto para o formato AFP™. E ele pode chamar o InfoPrint® XT™ para AIX® ou InfoPrint® XT™ para Windows® para transformar os fluxos de dados para o formato AFP™. O recurso Advanced Transform pode ser usado para converter dados de PostScript, PDF ou PCL em formato AFP.
- 2. O Ricoh ProcessDirector pode criar grupos de páginas em arquivos AFP e PDF para identificar os itens de correio. Ele também consegue indexar dados em uma tarefa AFP, como os dados que você deseja colocar em códigos de barras para controlar a inserção. (O recurso indexador AFP ™ deve ser instalado). Ele pode extrair as propriedades do documento de tarefas do PDF (O recurso Integridade do PDF Mailroom precisa estar instalado.)

Fase Montar

ORicoh ProcessDirectorprocessa os documentos na tarefa:

- 1. ORicoh ProcessDirectoratribui a cada documento na tarefa um número de documento exclusivo no sistema.
- 2. ORicoh ProcessDirectorpode otimizar os documentos Por exemplo, ele pode ocultar as marcas de controle de inserção existentes e gravar códigos de barras para controlar a inserção. Para as tarefas AFP, os códigos de barras podem conter os valores de quaisquer dados indexados no documento e os valores dos documentos e propriedades da tarefa (como o número de tarefas, número do documento, e o número de sequência de inserção do documento). Para tarefas do PDF, os códigos de barras podem conter os valores de propriedades de documentos e tarefas.

Fase de impressão

- Para imprimir tarefas AFP em uma impressora não-AFP, o Ricoh ProcessDirector pode converter dados AFP™ em outro formato como o formato PDF. (O recurso Transform afp2pdf ou o recurso Advanced Transform devem estar instalados).
- 2. Para imprimir tarefas de PDF, use uma impressora Passthrough.
- 3. ORicoh ProcessDirectorimprime a tarefa. A página de cabeçalho da tarefa pode incluir o número de tarefas, o nome da tarefa do insersor (o nome da tarefa do insersor pode ser diferente do número da tarefa), e o nome do plano de carga para a tarefa.

4

Fase de Inserção

ORicoh ProcessDirectorcomunica com o controlador do insersor e reconcilia a tarefa após concluir a inserção:

1. Se o controlador do insersor usa um arquivo de controle do insersor para controlar a inserção de documentos em uma tarefa, o Ricoh ProcessDirectorgrava o arquivo de controle do insersor para a tarefa e envia para o controlador do insersor.



Você pode configurar oRicoh ProcessDirectorpara gravar o arquivo de controle do insersor antes de imprimir a tarefa. Isso é útil se o operador do insersor carrega grandes tarefas no insersor antes das tarefas finalizarem a impressão.

- 2. O operador de Insersor carrega e executa manualmente a tarefa no insersor.
- 3. ORicoh ProcessDirectorrecebe o arquivo de resultados do insersor (se houver) para a tarefa e interpreta para determinar quais documentos precisam ser reimpressos.
- 4. O Ricoh ProcessDirectorreconcilia a tarefa:
 - Se o método de reconciliação automática for selecionado, o Ricoh ProcessDirectorreimprime automaticamente quaisquer documentos danificados.
 - Se o método de reconciliação manual for selecionado, o operador usa a página Reconciliar Tarefa para revisar a lista de documentos danificados e indica quais documentos reimprimir.
 O operador também pode marcar os documentos individuais como recebidos (retirados) da tarefa. (Tarefas recebidas não são reimpressas).
- 5. O Ricoh ProcessDirectorreimprime os documentos na impressora que o administrador selecionou para reimpressões ou na impressora que o operador selecionou durante a reconciliação manual. (A impressora da reimpressão deve aceitar o mesmo formato de dados da impressora original).
 - Se o método de reimpressão de circuito fechado for selecionado, o Ricoh ProcessDirector reimprime os documentos na mesmo tarefa.
 - Se o método de reimpressão em circuito aberto for selecionado, o Ricoh ProcessDirector cria uma tarefa filha para reprocessar os documentos (por exemplo, gravar códigos de barras novo) e imprimi-los.

Fase de Conclusão

Se as tarefas forem mantidas no sistema, o operador poderá reimprimir os documentos danificados depois da tarefa ter concluído a reconciliação. O operador pode usar um desses métodos para reimprimir os documentos:

- Reconciliar a tarefa novamente para reimprimir os documentos na mesma tarefa (método de reimpressão em circuito fechado) ou em uma tarefa filha (método de reimpressão em circuito
 aberto).
- Criar uma nova tarefa para reimprimir os documentos. Se um recurso Transform estiver instalado, o Ricoh ProcessDirector pode transformar os documentos em um formato diferente e imprimi-los em qualquer impressora.

Usando propriedades do documento do insersor em tarefas PDF

O Ricoh ProcessDirector oferece várias propriedades de documento do insersor para usar em fluxos de trabalho do Integridade do PDF Mailroom. Para definir propriedades do documento do insersor para arquivos PDF, use o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat (fornecido com o recurso Integridade do PDF Mailroom).

Os administradores podem criar arquivos de regras que colocam os valores das propriedades do documento insersor em arquivos de controle de inserção. Por exemplo, se você vincular a propriedade de documento **Disparadores do compartimento** a um tag de indexação que contém os números do compartimento que devem entregar insersores, no arquivo de regras você pode colocará o valor dos **Disparadores do compartimento** no arquivo de controle de inserção.

Os operadores do insersor podem usar as propriedades do documento do insersor para identificar documentos danificados que precisam ser reimpressos durante a reconciliação manual. Por exemplo, se você vincular a propriedade de documento **Destinatário de correio** a um tag de indexação que contém o nome do cliente, o operador do insersor pode usar a propriedade **Destinatário de correio** para encontrar um documento com o nome do cliente exibido na janela de endereço do envelope de um item de correio danificado.

A tabela propriedades de documentos do insersor, p. 44 lista as propriedades do documento que você pode personalizar.

6. propriedades de documentos do insersor

Propriedade (nome do campo)	Propriedade (nome do banco de dados)	Descrição	Tipo	Tamanho (caracte- res)
Disparadores do comparti- mento	Doc.Insert. BinTriggers	Identifica quais compartimentos do insersor devem distribuir inserções para este documento. Por exemplo, YYYYYNNNNN ou 1111100000 pode significar que os compartimentos 1 a 5 devem distribuir inserções, e os compartimentos 6 a 10 não devem. Você pode usar essa propriedade no arquivo de regras para o arquivo de controle do insersor controlar quais compartimentos distribuirão as inserções.	caractere	64
Indicador de desvio	Doc.Insert.DivertBin	Especifica o número do compartimento de saída do insersor para o qual o documento é desviado após a inserção. (Desviar um documento para um compartimento de saída especial permite que o operador inspecione manualmente quanto à qualidade ou trate-o de uma maneira especial). Você pode usar essa propriedade no arquivo de regras para o arquivo de controle do insersor controlar se o documento será desviado.	caractere	64

Propriedade (nome do campo)	Propriedade (nome do banco de dados)	Descrição	Tipo	Tamanho (caracte- res)
Destinatário de correio	Doc.Insert. MailRecipient	Especifica o nome da pessoa a quem este documento é enviado. Os operadores do insersor podem usar essa propriedade para encontrar documentos para marcar para reimpressão durante a reconciliação manual.	caractere	64
Código de barras original	Doc.Insert. OriginalBarCode	Contém os dados no código de barras original, que controla a inserção do documento. Você pode usar o valor dessa propriedade nos arquivos de controle em PDF do Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat para incluir os dados do código de barras original em qualquer código de barra novo que você gravar para controlar a inserção.	caractere	256

Configurando o sistema para usar insersores

Colocadores são dispositivos que inserem documentos impressos e itens adicionais (como materiais de marketing) em envelopes. Você pode criar fluxos de trabalho que poderão lhe ajudar a automatizar a inserção de documentos. O sistema grava e envia um arquivo de controle do insersor para cada tarefa ao controlador do insersor, executa a leitura dos resultados do insersor para cada tarefa e, automaticamente (ou com o controle do operador), imprime novamente quaisquer documentos danificados durante a inserção.

Tarefas de Configuração para insersores incluem:

- Configuração de controladores de inserção real
- Criação de regras que descrevem os arquivos de controle do insersor e arquivos de resultados do insersor
- Usando scripts para transferir arquivos de resultados e arquivos de controle do insersor
- Definição de objetos de controlador do insersor
- Criando objetos de formato de código de barras
- Configuração de fluxos de trabalho
- Personalizar as propriedades do documento insersor
- Como aprimorar seus arquivos de impressão

Como configurar tarefas em PDF para inserção usando o Integridade do PDF Mailroom

Os exemplos nesta seção descrevem alguns fluxos de trabalho e modelos de etapas que você pode querer usar com o Integridade do PDF Mailroom para fluxos de trabalho que usam insersores.

Fluxos de trabalho PDF para inserção

O Ricoh ProcessDirector fornece fluxos de trabalho de exemplo que contêm as etapas necessárias para receber e preparar tarefas para inserção, imprimi-los, enviar arquivos de controle do insersor para o controlador de inserção, ler arquivos de resultados do controlador de inserção e reconciliar tarefas após terem concluído a inserção. É possível copiar e editar esses fluxos de trabalho para o seu ambiente ou adicionar as etapas dos fluxos de trabalho de exemplo aos fluxos de trabalho existentes.

Se o controlador de inserção especifica o método de reprodução em circuito aberto, dois fluxos de trabalho são necessários:

- Fluxo de trabalho original: Este fluxo de trabalho é atribuído a tarefas que estão entrando no sistema. Contém as etapas nas fases de Recebimento e Preparação.
- Fluxo de trabalho de produção: Este fluxo de trabalho contém etapas de Montagem, Impressão, Insercão e Conclusão.

Dois fluxos de trabalho são necessários ao usar o método de reimpressão em circuito aberto, porque o Ricoh ProcessDirector cria uma tarefa filha que contém os documentos a serem reimpressos. A tarefa filha inicia o processamento no início do fluxo de trabalho de produção. Portanto, o fluxo de trabalho de produção deve conter apenas as etapas necessárias para processar a tarefa filha.



Se o controlador de inserção especifica o método de reimpressão de circuito fechado ou de retorno ao pool, somente um fluxo de trabalho é necessário. O fluxo de trabalho pode incluir todas as etapas, desde a fase de recebimento até a fase de Conclusão. No entanto, você pode querer criar dois fluxos de trabalho para estes métodos de reimpressão para separar as etapas de processamento em dois fluxos de trabalho. Isto é útil se, por exemplo, muitas tarefas usam etapas de processamento comuns nas fases de Recebimento, Preparação e Montagem, mas usam diferentes etapas de processamento nas fases de Impressão, Inserção e Conclusão.

O recurso Integridade do PDF Mailroom fornece os seguintes fluxos de trabalho do insersor:

- ReceivePDFInsert_IContém as etapas nas fases de Recebimento e Preparação. Na fase de Montagem, muda para o fluxo de trabalho PrintPDFInsert_I.
- PrintPDFInsert_I Contém etapas nas fases de Montagem, Impressão, Inserção e Conclusão. Não contém etapas para gravar e enviar arquivos de controle do insersor.
- ReceivePDFInsert_IIContém as etapas nas fases de Recebimento e Preparação. Na fase de Montagem, ele muda para o fluxo de trabalho PrintPDFInsert_II.
- PrintPDFInsert_II Contém etapas nas fases de Montagem, Impressão, Inserção e Conclusão. Contém etapas para gravar e enviar arquivos de controle do insersor (necessário para insersores baseados em arquivo).



Use os fluxos de trabalho ReceivePDFInsert_I e PrintPDFInsert_I somente para insersores que não necessitam de arquivos de controle de insersor.

A tabela Etapas para os insersores no fluxo de trabalho original, p. 47 lista as etapas obrigatórias e opcionais relacionadas à insercão no fluxo de trabalho original.

7. Etapas para os insersores no fluxo de trabalho original

		Provo dosericão	
Modelo de etapa	Obrigatório	Breve descrição	Notas
		Fase Receber	
SetJobPropsFromTextFile	Sim	Defina propriedades da ta- refa usando um arquivo de texto que acompanha o ar- quivo de entrada.	
DetectInputDataStream	Não (consultar as observações)	Detecta o formato do fluxo de dados de entrada.	Esta etapa é necessária se a etapa SetJobPropsFrom- TextFile não especificar o formato do fluxo de dados de entrada.
		Fase Preparar	
CountPages	Sim	Mapear páginas para fo- lhas físicas.	
IdentifyPDFDocuments	Sim	Definir propriedades do do- cumento e limites do grupo de páginas.	
WriteDocumentsToData- base	Sim	Gravar os documentos da tarefa no banco de dados.	
	•	Fase Montar	
ChangeJobType	Sim (consultar Notas)	Mudar para um novo fluxo de trabalho.	Se você criar somente um flu- xo de trabalho, não inclua es- ta etapa e inclua todas as outras etapas mostradas no fluxo de trabalho de produ- ção neste fluxo de trabalho.
		Fase de impressão	
		Fase de Inserção	
Fase de Conclusão			
RemoveJobs	Sim		Esta etapa é obrigatória em todos os fluxos de trabalho. No entanto, as tarefas não passam por esta etapa se a etapa ChangeJobType esti- ver no fluxo de trabalho.

lista as etapas obrigatórias e opcionais para inserção no fluxo de trabalho de produção.

8. Etapas para os insersores no fluxo de trabalho de produção

Modelo de etapa	Obrigató- rio	Breve descrição	Notas		
Fase Receber					
SetJobPropsFromText- File	Sim	Defina propriedades da tarefa usando um arquivo de texto que acompanha o arquivo de entrada.	Propriedades de tarefa em que o conjunto de fluxo de trabalho original permanece definido. Uma etapa ou regra em processamento no fluxo de trabalho de produção pode definir novas propriedades de tarefas. No entanto, não poderá alterar os valores das propriedades da tarefa definidos no fluxo de trabalho original.		
		Fase Preparar			
		Fase Montar			
SetInsertProperties	Sim	Definir propriedades de documento do insersor.			
BuildPDFFromDocu- ments	Sim	Criar uma tarefa em PDF. Além disso, apli- car modificações nos arquivos de controle do Plug-in do Ricoh Pro- cessDirector para Ado- be Acrobat.	Os arquivos de controle do Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat podem ocultar informações de controle existentes do insersor (como marcas de OMR) e criar novos códigos de barras e marcas de OMR para a inserção.		
		Fase de impressão			
CountPages	Sim	Mapear páginas para folhas físicas.			
CreatePageRanges	Sim	Ativar reimpressão de uma parte da tarefa.			
PrintPDFJobs	Sim	Enviar a tarefa para uma impressora.			
		Fase de Inserção			
WriteInserterControl- File	Não (consultar as obser- vações)	Gravar um arquivo de controle do insersor pa- ra a tarefa.	Esta etapa é necessária para insersores baseados em arquivos. Se o operador do insersor carregar as tarefas antes de terminar de imprimir, mova a etapa e WriteInserterControlFile e SendInserterControlFile antes da etapa PrintPDFJobs.		
SendInserterControlFi- le	Não (consultar as obser- vações)	Enviar o arquivo de controle do insersor pa- ra o controlador do insersor.	Esta etapa é necessária para insersores baseados em arquivos.		

Modelo de etapa	Obrigató- rio	Breve descrição	Notas
InsertJobs	Sim	Processar a tarefa para a inserção.	Selecione o controlador do insersor nesta etapa. Além disso, especifique o nome da tarefa do insersor, se ela for diferente do número de tarefas do Ri- coh Process Director.
Reconciliar	Sim	Determinar quais documentos reimprimir.	Selecione a reconciliação manual ou automática nesta etapa. Além disso, selecione a impressora para reimprimir documentos danificados após a inserção.
CreateInserterReprints	Sim	Reimprimir documentos na mesma tarefa (méto- do de reimpressão em circuito fechado), ou criar uma tarefa filha que contém os docu- mentos a serem reim- pressos (método de reprodução em circuito aberto).	
		Fase de Conclusão	
RetainCompletedJobs	Não	Manter a tarefa no sis- tema durante o período de retenção especificado.	
RemoveJobs	Sim	Remover a tarefa do sistema.	



Se o recurso Integridade do PDF Mailroom estiver instalado, você poderá adicionar as etapas relacionadas à inserção nos fluxos de trabalho pais e filhos que você criar. Para mais informações, consulte o tópico no centro de informações que descreve como adicionar etapas para a inserção aos fluxos de trabalho para divisão de tarefas.

Fluxo de trabalho PDF para imprimir tarefas criadas na tabela Documentos

Para imprimir tarefas criadas a partir de documentos na tabela Documentos, defina um fluxo de trabalho que contenha etapas para criar uma tarefa PDF a partir dos documentos e imprima a tarefa. O fluxo de trabalho pode também conter etapas para classificar os documentos e inserir a tarefa em envelopes. Você seleciona o fluxo de trabalho no campo **Fluxo de trabalho** da página Criar uma tarefa ao usar a ação **Criar tarefa**.



Para executar essa tarefa, é necessário ter o recurso Integridade do PDF Mailroom instalado. Em vez de definir um fluxo de trabalho completamente novo, você pode copiar o fluxo de trabalho PrintPDFInsert_II como base para um novo fluxo de trabalho. A tabela Etapas para imprimir tarefas em PDF criadas na tabela Documentos, p. 50 lista as etapas obrigatórias e algumas etapas opcionais que você pode incluir no fluxo de trabalho.

9. Etapas para imprimir tarefas em PDF criadas na tabela Documentos

Fase	Modelo de etapa	Obrigatório	Breve descrição
Receber	SetJobPropsFromTextFi- le	Sim	Defina propriedades da tarefa usando um arquivo de texto que acompanha o arquivo de entrada. (Para obter informações sobre como definir a propriedade Nome da tarefa nesta etapa, consulte a Observação.)
Montar	SortDocuments	Não	Classificar documentos.
	SetInsertProperties	Não	Definir as propriedades do documento para a in- serção. Obrigatório se o fluxo de trabalho conti- ver etapas na fase Inserir.
	BuildPDFFromDocuments	Sim	Construir uma tarefa PDF a partir de documentos. Especifique os arquivos de controle do Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat que contêm definições de marcação, como códigos de barras e imagens.
Imprimir	CountPages		Mapear páginas para folhas físicas.
	CreatePageRanges	Sim	Ativar reimpressão de uma parte da tarefa.
	PrintJobs	Sim	Enviar a tarefa para uma impressora.
Inserir	WriteInserterControlFile	Não	Gravar um arquivo de controle do insersor para a tarefa.
	SendInserterControlFile	Não	Enviar o arquivo de controle do insersor para o controlador do insersor.
	InsertJobs	Não	Processar a tarefa para a inserção.
	Reconciliar	Não	Determinar quais documentos reimprimir.
	CreateInserterReprints	Não	Reimprimir documentos danificados.
Concluí- do	RetainCompletedJobs	Não	Manter a tarefa no sistema durante o período de retenção especificado.
	RemoveJobs	Sim	Remover a tarefa do sistema.



Na propriedade **Nome da tarefa** na etapa baseada no modelo de etapa **SetJobPropsFrom-TextFile**, não especifique \${Job.InputFile} para definir o nome da tarefa igual ao nome do arquivo de entrada. Isso porque nenhum arquivo de entrada existe e a etapa baseada no modelo de etapa **Reconciliar** pode gerar uma mensagem de erro de que o nome da tarefa é muito curto. Em vez disso, na propriedade **Nome da tarefa**, especifique texto como Tarefa de reimpressão ou especifique \${Job.ID} para definir o nome da tarefa igual ao número da tarefa.

Usando etapas que alteram os dados do PDF em um fluxo de trabalho do Ricoh ProcessDirector.

Ricoh ProcessDirectorO oferece os recursos Ultimate Impostrip Connect e PitStop Connect, que podem ser usados para alterar o conteúdo de um arquivo PDF durante o processamento do fluxo de trabalho.

Se os arquivos de PDF de produção forem processados por esses programas ou outros que alteram os dados PDF, verifique se as etapas que chama esses programas ocorrem antes da etapa IdentifyPDFDocuments ou depois da etapa BuildPDFFromDocuments no fluxo de trabalho.

Dica:Se você optar por executar esses programas antes da etapa IdentifyPDFDocuments, assegure-se de executar um teste com o seu fluxo de trabalho do Ricoh ProcessDirector usando o arquivo PDF de exemplo marcado em Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat. As operações que alteram dados em um arquivo PDF podem fazer com que os arquivos de controle criados com o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat não funcionem como esperado.

Utilizando o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat

- Adicionando o ícone de plugin à barra de inicialização rápida do Acrobat
- Preferências
- Unidades de medida
- Interface com o Usuário
- Trabalhando com arquivos de controle
- Visualizando a marcação
- Modificando definições de marcação
- Definindo um grupo de páginas
- Trabalhando com propriedades do documento
- Trabalhando com regras
- Adicionando marcação a um arquivo PDF
- Mídia e finalização

Use este software para aprimorar um arquivo PDF adicionando marcação, como códigos de barras, e definindo propriedades do documento usando dados no arquivo PDF.

Nas etapas Ricoh ProcessDirector IdentifyPDFDocuments e BuildPDFFromDocuments, especifique os arquivos de controle do que contêm as definições de marcação e de propriedades do documentoPlug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat, para aplicar as mesmas melhorias nos arquivos PDF que você processa Ricoh ProcessDirector.

Adicionando o ícone de plugin à barra de inicialização rápida do

Acrobat

Antes de marcar um arquivo PDF, você deve tornar o plugin a ferramenta ativa no Adobe Acrobat[®]. Clicar no ícone do plug-in é uma alternativa conveniente a clicar em **Ricoh**→**Selecionar** na barra do menu. Você pode colocar permanentemente o ícone do Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat na barra de inicialização rápida do Adobe Acrobat.

Sita estes passos:

- 1. Abra o Adobe Acrobat Professional.
- 2. Clique no menu Ferramentas à direita.
- 3. Clique em Edição avançada.
- 4. Clique com o botão direito do mouse no ícone Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acro
 - bat (e selecione Adicionar a Ferramentas rápidas. O ícone Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat será permanentemente colocado na barra de inicialização rápida abaixo do menu principal do Acrobat.

Quando o plug-in for a ferramenta ativa, seu ícone será realçado.

Preferências

Você pode configurar preferências de usuário para o plug-in, incluindo uso da memória, configurações de registro, número de páginas para processar, bem como a fonte dos rótulos na marcação adicionada ao arquivo PDF.

Para alterar as preferências, clique em **Ricoh→Preferências**.

Guia Fontes

Use a guia **Fontes** para selecionar a fonte e o tamanho. Esta fonte será aplicada ao nome das caixas de marcação desenhadas em um arquivo PDF. Use essa opção para alterar a fonte dos caracteres no seu idioma preferido.



Seleções de estilo, efeitos, cor e tipo de script não são aplicados ao nome das caixas de marcação.

Guia Visualização

Use a guia Visualização para definir valores para estas propriedades:

Páginas a processar

Esse valor é usado para determinar o número máximo de páginas a processar quando você visualizar marcação, exportar e exibir propriedades do documento, e usar o Navegador de Grupo de Páginas. Quanto mais páginas você especificar, mais tempo levará para o Plug-in do Ricoh Process-Director para Adobe Acrobat gerar a visualização da marcação e exibir as propriedades do documento.

Destino da Produção

Esse valor define como o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat interpreta arquivos PDF. Por exemplo, quando o **Destino da Produção** for **Simplex**, a disposição de página **Somente segunda frontal** coloca marcação na segunda página de cada grupo de páginas. Quando o **Destino da Produção** for **Duplex**, a disposição de página **Somente segunda frontal** coloca marcação na terceira página de cada grupo de páginas.

Guia Registro

O Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat fornece um arquivo de log em formato texto para que você possa personalizar níveis diferentes de informações históricas. Use a guia **Registro** para definir as seguintes propriedades:

Nível de registro

Os tipos de mensagens salvas no arquivo de log. **Rastreamento** salva todos os seis tipos. **Info** salva quatro tipos: mensagens informativas, de aviso, de erro e fatais. **Fatal** salva somente mensagens fatais. **Desativado** desliga o registro em log.

Nome de arquivo

O caminho do diretório e o nome de arquivo para o arquivo de log que o sistema cria. O caminho do diretório já precisa existir quando o sistema criar o primeiro arquivo de log. Se não existir um arquivo, o sistema irá criá-lo.

 $\overline{}$

Tamanho máximo do arquivo

O limite superior para o arquivo de log. O tamanho mínimo do arquivo é 1 MB; o tamanho máximo do arquivo é 10 GB. Ao ser atingido o limite máximo, o sistema fecha o arquivo e o renomeia para incluir um número no final do nome, depois o mantém até que o valor na propriedade **Número de arquivos de log a reter** seja atingido. Por exemplo, o nome do arquivo de log é Log.txt. Cada arquivo renomeado passará a ser Log.n.txt, onde n é um número que vai de 1 até o valor definido na propriedade **Número de arquivos de log a reter**. O arquivo de log permanece com o nome Log. txt.

Número de arquivos de log a reter

O número de arquivos de log que o sistema mantém além do arquivo de log atual. Quando o limite for alcançado, o sistema excluirá o arquivo de log mais antigo após criar um novo arquivo de log. Por exemplo, você seleciona 3. O sistema mantém o arquivo de log atual e mais os três arquivos de log mais recentes.

Guia Avançado

Use a guia Avançado para definir valores para estas propriedades:

Porta

O número da porta interna para comunicação entre o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat e seu processo Java em segundo plano. Você precisa reiniciar o Adobe Acrobat para este valor entrar em vigor. Edite esse campo se você possuir algum software que use a porta padrão.

Tamanho de heap (MB)

O número de megabytes para a quantidade mínima de memória desejada no pool de alocações da Máquina Virtual Java (JVM). Você precisa reiniciar o Adobe Acrobat para este valor entrar em vigor. Talvez seja necessário experimentar esse valor para ajustá-lo ao tamanho e à complexidade dos arquivos PDF que você marcará. Ao experimentar atrasos durante a visualização, seleção de texto, uso do Navegador de Grupos de Página, ou durante extração e exportação de propriedades do documento, é possível melhorar o desempenho aumentando o número de megabytes. Se você definir o tamanho do heap com um valor maior que a memória disponível, talvez não seja possível usar o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat. Nesse caso, diminua o valor do tamanho do heap, reinicie o Adobe Acrobat e reative o plug-in.

Outras opções da JVM

Além de definir o tamanho mínimo de heap, você pode ajustar outras configurações de memória da JVM. Edite esse campo seguindo as orientações do seu representante de suporte.

Unidades de medida

O Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat usa unidades de medida das **Páginas e Unidades de Régua** definidas nas preferências do Adobe Acrobat.

Para ver ou alterar essa configuração, clique em **Arquivo**→**Preferências**→**Unidades e Guias**.



Você define determinadas unidades de medida, como as das marcas de OMR, quando define a marcação.

A interface de usuário do plug-in consiste no menu **Ricoh** adicionado ao Adobe Acrobat, um menu pop-up do botão direito do mouse, um menu pop-up do botão esquerdo do mouse e janelas usadas para definir grupos de páginas, acionadores condicionais e marcações, como códigos de barra. Você pode usar as opções no menu **Ricoh** para selecionar o cursor do plug-in e torná-lo a ferramenta ativa, definir preferências, gerenciar arquivos de controle e visualizar um arquivo PDF antes de imprimir arquivos PDF de produção no Ricoh ProcessDirector.

Menu Ricoh e menu pop-up do botão direito do mouse

A Tabela Opções dos menus **Ricoh** e clique com botão direito, p. 56descreve as opções que você pode selecionar no menu **Ricoh** que é adicionado à barra de menu do Adobe® Acrobat Pro e quando você clica com o botão direito do mouse em um arquivo PDF.

10. Opções dos menus Ricoh e clique com botão direito

Menu Opção	Descrição
Selecionar	Torna o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat a ferramenta ativa do Adobe Acrobat. Após ativar o plug-in, você pode usar o botão esquerdo do mouse para desenhar uma caixa em uma área do arquivo PDF para selecionar um texto específico ou adicionar uma marcação, como um código de barras.
Adicionar Marcação	Exibe as opções do menu do botão esquerdo do mouse.
Exibir Navegador de Marcação	Exibe uma lista com as marcações, propriedades do documento e definições de grupo de páginas que foram adicionados ao arquivo PDF ativo. Você pode usar essa exibição para editar uma marcação e para localizar uma marcação que esteja oculta sob outra marcação. Marque a caixa de seleção próxima a um nome para exibir a caixa dessa marcação. Desmarque a caixa para ocultar a caixa de marcação. Se você desmarcar a caixa de seleção na frente de um tipo de marcação, ocultará as caixas de todas as marcações desse tipo.
Exibir Navegador de Grupo de Páginas	Exibe as páginas que pertencem a cada grupo de páginas. Clique em + para expandir os grupos de páginas e clique em - para recolher os grupos de páginas. Você também pode usar essa exibição para ir para páginas específicas no arquivo PDF. Clique em uma das páginas em um grupo de páginas para tornar essa página ativa no Adobe® Acrobat. Se você não vir os grupos de páginas esperado com base em sua definição de grupo de páginas, edite a definição para obter a relação correta. Se você não vir a relação correta de grupos de páginas nessa exibição, não conseguirá obter os resultados de impressão corretos em Ricoh ProcessDirector.
Visualizar	Verifica se os arquivos serão impressos da forma esperada quando sua marcação, mídia e finalização forem aplicadas a uma tarefa de impressão. Após examinar a renderização de visualização do arquivo PDF, clique em X, no canto superior direito do arquivo PDF, para fechar o arquivo PDF renderizado e retornar ao arquivo PDF original.

5

Menu Opção	Descrição
Preferências de Visualização	Define ou altera preferências de visualização. Você pode definir: número máximo de páginas a serem processadas, objetivo de renderização e outras configurações.
Exibir Valores do Do- cumento de Propriedades	Exibe os valores das propriedades do documento que estão definidas no arquivo de controle carregado. Você pode salvar os valores em um arquivo de texto delimitado por tabulação.
Gerenciar Regras	Exibe suas regras de processamento condicional. Você pode definir novas regras e pode editar ou excluir regras existentes.
Mídia e Finalização	Define opções de mídia e finalização para um intervalo de páginas ou para documentos dentro do seu arquivo PDF.
Carregar Arquivo de Controle	Carrega um arquivo de controle existente. O Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat salva todas as definições de grupos de páginas, propriedades de documentos e marcações em um ou mais arquivos de controle. Se você carregar um arquivo de controle, todas as definições nesse arquivo serão carregadas. Só é possível carregar um arquivo de controle por vez.
Salvar Arquivo de Controle	Armazena marcações, propriedades do documento e definições de grupos de páginas em um arquivo de controle. A janela Salvar Arquivo de Controle exibe o nome e o local do arquivo de controle que você está salvando. Você pode inserir um novo nome para o arquivo de controle ou manter o nome atual para substituir um arquivo de controle já carregado ou salvo. Sempre que você salvar um arquivo de controle usado pelo Ricoh ProcessDirector, deverá copiar o arquivo de controle no local definido nas propriedades do arquivo de controle na etapa BuildPDFFromDocuments ou IdentifyPDFDocuments do Ricoh ProcessDirector.
Apagar Marcação	Remove todas as marcações, propriedades do documento e definições de grupos de páginas do arquivo PDF ativo. Use essa opção quando desejar reiniciar ou criar um novo arquivo de controle que não contenha nenhuma das marcações do arquivo de controle anterior. Se, após usar essa opção, você adicionar uma marcação ou outras definições para o arquivo PDF, poderá usar a opção Salvar Arquivo de Controle e salvar as definições com um novo nome de arquivo de controle.
Preferências	Define ou altera as preferências. Você pode definir: a fonte padrão usada para os rótulos das marcações adicionadas a um arquivo PDF; o número máximo de páginas a serem processadas; o objetivo de renderização; opções de registro incluindo o nível de registro e o local do arquivo de log; a quantidade máxima de memória (espaço de heap) para o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat; e outras configurações.
Ajuda	Abre o guia do usuário.
Sobre	Exibe as informações de versão da sua instalação do Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat.

Menu do botão esquerdo do mouse

A Tabela Menu do botão esquerdo do mouse do Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat, p. 58 descreve as opções disponíveis no menu Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat exibidas quando você usa o botão esquerdo do mouse para desenhar uma caixa no arquivo PDF. Para usar o botão esquerdo do mouse, primeiro torne o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat a ferramenta ativa do Adobe Acrobat clicando no ícone do plug-in ou clicando em Ricoh Selecionar. Você pode desenhar uma caixa em um PDF para selecionar um texto ou definir uma área para marcação. Para desenhar uma caixa, clique no botão esquerdo do mouse e, sem soltálo, arraste o cursor para baixo e para a direita, até selecionar o texto desejado ou desenhar a caixa com o tamanho desejado. Ao soltar o botão do mouse, um menu é exibido com as opções a seguir.

11. Menu do botão esquerdo do mouse do Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat

Menu Opção	Descrição
Definir Grupo de Páginas	Define um grupo de páginas para dividir um arquivo PDF em unidades de correspondência postal, como demonstrativos ou faturas. Você deve definir o grupo de páginas antes de adicionar marcações ou definir as propriedades do documento.
Definir Acionador Condicional	Define um acionador condicional a partir do texto do PDF. Você pode usar um acionador condicional em uma regra de posicionamento condicional, que define as páginas nas quais as marcações são impressas ou as propriedades dos documentos são extraídas. Por exemplo, você deseja adicionar um código de barras QR apenas na página em que a palavra Fatura aparece próxima à parte superior esquerda da primeira ou segunda página de um demonstrativo. Primeiro defina a palavra Fatura como acionador condicional. Em seguida, quando estiver definindo o código de barras QR, selecione esse acionador como regra de posicionamento condicional no código de barras QR para que ele só seja impresso nas páginas em que a palavra Fatura apareça no local selecionado.
Definir Propriedades do Documento	Define dados existentes no seu arquivo PDF de exemplo como propriedade do documento para que o Ricoh ProcessDirector possa usar esses dados em etapas diferentes (como classificação, divisão e agrupamento). Depois de definir as propriedades do documento, você pode procurá-las no visualizador do Ricoh ProcessDirector para reimpressão e outras ações. Você também pode definir as propriedades de um documento em um texto que deseje extrair do arquivo PDF. Nesse caso, não selecione uma proprie-
	dade padrão do documento do Ricoh ProcessDirector; em vez disso, forne- ça seu próprio nome de usuário para a propriedade.
Definir Várias Propriedades	Define as propriedades do documento a partir de um bloco ou seção de texto com várias linhas. Assim como na opção Definir Bloco de Endereços , você pode usar delimitadores e espaçamento entre caracteres para separar o valor exato do documento necessário.
Definir Bloco de Endereços	Extrai os dados exatos de que você precisa. Usando a ferramenta de análise de endereço do Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat, você pode selecionar um bloco de endereços de linhas variáveis e definir cada elemento em cada linha como uma propriedade separada do documento.

Menu Opção	Descrição
	Você pode usar delimitadores e espaçamento entre caracteres para separar a cidade, o Estado e o código postal em várias linhas de um endereço.
Ocultar Área	Cria um bloco de capa para ocultar o conteúdo em um arquivo PDF. O conteúdo oculto não é impresso nem pode exibido na visualização do Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat nem no visualizador de PDF do Ricoh ProcessDirector. Quando o Ricoh ProcessDirector processar uma área oculta, nenhuma tinta será impressa na área oculta. Isso significa que essa área do arquivo PDF terá a mesma cor da mídia de impressão. É possível optar por ocultar primeiro uma área e, em seguida, colocar outra marcação, como um código de barras, sobre a área oculta. A etapa BuildPDFFromDocuments aplica todas as áreas ocultas em uma página antes de aplicar outra marcação.
Adicionar um Código de Barras	Adiciona e configura um código de barras. Primeiro, selecione a área em que deseja colocar o código de barras. Em seguida, selecione um tipo de código de barras e adicione conteúdo. Ao adicionar um código de barras para um processamento downstream de correspondências, você deve conhecer as marcas ópticas requeridas pelas suas máquinas e ter as especificações de configuração do fornecedor.
Adicionar OMR	Adiciona e configura marcas ópticas para ajudar a gerenciar o processamento downstream de correspondências no arquivo PDF. Ao adicionar uma OMR, primeiro você deve ter conhecimento das marcas ópticas requeridas pelas suas máquinas e ter as especificações de configuração do fornecedor.
Adicionar Imagem	Adiciona uma imagem JPEG no formato RGB para criar um novo conteúdo ou para ocultar o conteúdo existente.
Adicionar Texto	Adiciona texto em qualquer de um arquivo PDF. Indique a área em que de- seja que o texto seja impresso e selecione o conteúdo em uma combinação de opções, incluindo a digitação de texto.

Trabalhando com arquivos de controle

Quando você usa o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat para marcar um arquivo PDF em vez de salvar as marcações no próprio PDF, você salva as marcações em um ou mais arquivos de controle. O Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat usa um arquivo de controle para extrair dados e o Ricoh ProcessDirector usa arquivos de controle em estágios diferentes de preparação de um arquivo PDF para impressão.

Use as opções do Ricoh Carregar Arquivo de Controle e Salvar Arquivo de Controle para gerenciar os arquivos de controle. Só é possível carregar um arquivo de controle por vez. Quando você concluir a marcação de um arquivo PDF, salve o arquivo de controle em um diretório acessado por Ricoh ProcessDirector. Configure fluxos de trabalho doRicoh ProcessDirector com um ou mais modelos de etapa que usam os arquivos de controle do Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat.



Não edite manualmente os arquivos de controle do Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat sem orientação de um especialista de suporte ao cliente do .

É necessário salvar quaisquer definições de grupo e propriedades do documento em um único arquivo de controle. Você pode adicionar definições de marcação, mídia e finalização em um único arquivo de controle ou separar as definições em arquivos de controle diferentes. Especifique o arquivo de controle que define grupos de pagina e propriedades do documento para uma etapa com base no modelo da etapa IdentifyPDFDocuments. Os arquivos de controle que definem marcação, mídia e finalização devem ser especificados em uma etapa com base na etapa BuildPDFFromDocuments. Ao decidir se irá criar um ou mais arquivos de controle, levem em conta o seu ambiente de impressão: a complexidade das alterações, como você deseja diferenciar sua marcação e quais aprimoramentos do arquivo PDF são alterados mais frequentemente.

Em um ambiente de impressão repetitivo em que o seu fluxo de trabalho PDF não muda com frequência, você pode optar por criar apenas um arquivo de controle. Ao visualizar um arquivo PDF para verificar onde a marcação será impressa e quais páginas possuem opções de mídia e finalização, você poderá exibir todas as marcações, mídias e finalizações em uma exibição. Mova o único arquivo de controle para um diretório acessado pelo Ricoh ProcessDirector. Defina o nome e o local do arquivo de controle nas etapas IdentifyPDFDocuments e BuildPDFFromDocuments.

Você também pode usar um arquivo de controle se precisar visualizar o arquivo PDF para garantir que todas as marcações, mídias e finalizações sejam aplicadas corretamente. Quando você visualiza um arquivo, o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat processa a marcação e aplica as opções de mídia e finalização que estão definidas no arquivo PDF ativo. Não é possível usar a visualização para verificar definições de marcação, mídia e finalização em um arquivo de controle que não esteja carregado.

Você pode preferir usar mais de um arquivo de controle em um ambiente que mude com frequência ou inesperadamente. Ao usar tipos diferentes de arquivos de controle, você pode atenuar o risco de mudança ou se adaptar a ela rapidamente. Se a definição do grupo de páginas tiver menos chances de mudança do que outras definições em seus arquivos PDF, você pode colocar as definições de grupo de páginas e propriedades do documento no arquivo de controle que adicionar na etapa IdentifyPDFDocuments. Caso você alterne entre os insersores, não será preciso editar o seu fluxo de trabalho a cada vez que alternar. Em vez disso, salve a marcação de código de barras para cada insersor em um arquivo de controle separado com um nome que identifica o insersor. Na etapa BuildPDFFromDocuments, especifique o nome e o local de um arquivo de controle, usando a notação simbólica que corresponde ao valor de uma propriedade de tarefa. Durante o processamento da impressão, defina o valor dessa propriedade como o nome do arquivo de controle que corresponde ao insersor que você deseja usar para a tarefa.

A notação simbólica também permite usar o mesmo fluxo de trabalho para arquivos de entrada que precisam de diferentes arquivos de controle do Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat. Por exemplo, você tem dois arquivos de entrada, File1.pdf e File2.pdf, com os arquivos de controle correspondentes File1.ctl e File2.ctl. Você deseja usar o mesmo fluxo de trabalho para ambos os arquivos. Você pode usar \${Job.InputFile}.ctl como nome de nome do arquivo que você especificou na etapa BuildPDFFromDocuments. O \${Job.InputFile}.ctl faz com que o Ricoh ProcessDirector defina o valor da propriedade do arquivo de controle do Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat como o nome do arquivo de entrada mais a extensão .ctl.

Visualizando a marcação

Depois de adicionar uma marcação em um arquivo PDF de exemplo, você pode visualizar a disposição da marcação. Isso permite verificar se os arquivos PDF serão impressos como esperado quando o Ricoh ProcessDirector aplicar a marcação que foi salva em um arquivo de controle. A visualização permite verificar se as opções de mídia e finalização serão aplicadas às páginas pretendidas.

Usando a visualização com mais de um arquivo de controle

Se mais de um arquivo de controle tiver sido salvo para definições de marcação, mídia e finalização, a visualização processa somente as definições contidas no arquivo de controle carregado. Por exemplo, você salva uma definição de código de barras em um arquivo de controle chamado codigodebarras.ctl e uma definição de imagem em imagens.ctl. Você pode ter carregado ou codigodebarras.ctl ou imagens.ctl no Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat. Se codigodebarras.ctl estiver carregado, você visualizará a disposição e o conteúdo do código e barras, mas não poderá visualizar a imagem, pois imagens.ctl não estará carregado.

É possível incluir definições de grupo de páginas e de propriedade do documento em qualquer arquivo de controle. Se houver um grupo de páginas definido em um arquivo de controle que não esteja carregado no Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat, não será possível visualizar marcação, mídia e finalização com regras de disposição condicional baseadas em grupos de página. Se propriedades do documento estiverem definidas em um arquivo de controle que não esteja carregado, não será possível selecionar essas propriedades do documento como conteúdo para marcacão, como códigos de barra e textos. Caso você deseja visualizar o máximo de marcação possível usando vários arquivos de controle, primeiro salve os grupos de páginas e as propriedades do documento em um arquivo de controle, por exemplo, grupodepag.ctl. Quando estiver pronto para definir a marcação, carregue grupodepag.ctl e adicione a marcação (por exemplo, códigos de barras) e salve o resultado em um novo arquivo de controle (por exemplo, codigodebarras.ct1). Para definir marcação adicional e salvá-la em um arquivo de controle separado, primeiro carregue grupodepag.ct1. Adicione a marcação (por exemplo, imagens) e salve o resultado em um novo arquivo de controle (por exemplo, i magens.ct1). Ao iniciar as definições de marcação a partir de um arquivo que contenha agrupamentos de páginas e propriedades do documento, você pode visualizar marcação, mídia e finalização que usam regras de disposição condicional e propriedades de documento.

Se você salvar todos os aprimoramentos em um arquivo de controle, será possível visualizar toda a marcacão, mídia e finalização de uma vez.

Notas

- Não é possível editar, imprimir ou salvar um arquivo de visualização.
- É preciso definir um grupo de páginas antes de poder visualizar marcação. Para obter mais informações, consulte Definindo um grupo de páginas, p. 65.
- A preferência Páginas a Processar especifica o número máximo de páginas que a Visualização processa. Quanto maior o valor de Páginas a Processar, mais tempo o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat leva para gerar a visualização da marcação adicionada a um arquivo PDF. Para obter mais informações, consulte Preferências, p. 54.
- A preferência Destino da Produção determina a forma como o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat interpreta arquivos PDF. Para obter mais informações, consulte Preferências, p. 54.
- Ao definir marcação de um arquivo PDF, você pode usar os valores das propriedades da tarefa e do documento como conteúdo para marcação e em regras de disposição condicional. A visualização usa valores que são extraídos do arquivo PDF. Se houver marcações que usam propriedades da tarefa ou do documento que não estejam definidas no arquivo, o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat usará um valor numérico estático único para cada propriedade da tarefa ou do documento. Se as regras de disposição condicional usarem propriedades da tarefa ou do documento que não estejam definidas no arquivo, é provável que a visualização ou aplique sempre ou nunca aplique marcação com base nessas regras.
- Se a sua marcação usar uma imagem que o plug-in não consiga encontrar (por exemplo, uma imagem que não esteja na sua máquina local), a visualização não processará essa imagem. Em vez disso, a visualização apresentará uma mensagem que especifica o nome da imagem ausente no local especificado para a imagem.

Para visualizar marcação:

1. Clique em Ricoh→Visualizar.

O Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat gera e exibe um novo arquivo PDF temporário. O seu arquivo PDF de exemplo permanece aberto.

O arquivo PDF temporário abre na primeira página independente da página que você estiver editando no arquivo PDF de exemplo.



Se uma página tiver opções de mídia e finalização, você verá uma anotação rotulada como Operações de impressão no canto superior direito. Passe o ponteiro do mouse sobre Operações de impressão para ver o nome da opção de mídia e finalização. Como alternativa, clique em Comentário na barra de ferramentas. No painel Comentário, você verá um comentário para cada página com opções de mídia e finalização.

 Quando tiver terminado de visualizar o arquivo PDF, você pode fechar esse arquivo PDF temporário ou deixá-lo aberto.

É possível atualizar o arquivo PDF temporário clicando em **Ricoh→Visualizar**.

Modificando definições de marcação

Depois que adicionar marcação a um arquivo PDF, como um código de barra, imagem ou texto, talvez você precise excluir essa marcação, movê-la para outro local ou modificar suas propriedades. O Plugin do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat oferece várias maneiras de editar e excluir a marcação existente, as propriedades do documento e uma definição de grupo de páginas.

O método mais comum de editar marcações é clicar duas vezes na caixa que você desenhou para exibir a janela de definição de marcação ou clicar em uma caixa e movê-la para um novo local. Mas você pode ter colocado as marcações em camadas, por exemplo, tendo vários códigos de barras na mesma área, pois deseja imprimir apenas um, com base no processamento condicional do Ricoh ProcessDirector. Você também pode colocar uma área oculta sobre uma imagem e colocar uma imagem menor sobre a área oculta. Para editar uma marcação em uma camada abaixo de outra marcação, é possível usar o Navegador de Marcação para selecionar a marcação que você deseja editar.

Dica: Tenha em mente que as alterações feitas na marcação no arquivo PDF ativo devem ser salvas no arquivo de controle em que você salvou previamente a definição de marcação. Por exemplo, se você tiver adicionado um código de barras a um arquivo PDF e salvo essa definição em um arquivo de controle e excluir o código de barras do arquivo PDF ativo, deverá salvar essa alteração no arquivo de controle existente. Quando você salva alterações de marcação em um arquivo de controle, deve tornar essa nova versão do arquivo de controle acessível para um servidor Ricoh ProcessDirector, para que as alterações sejam aplicadas aos seus arquivos PDF de produção.

Use um dos métodos a seguir para editar a marcação.

12. Métodos para modificar a marcação

Método	Descrição
Clicar duas vezes na cai- xa de marcação	Exibe a janela de definição de propriedades para a caixa de marcação.
Clicar com o botão direito do mouse na caixa de marcação	Exibe um menu pop-up com opções para editar a definição da caixa de marcação ou para excluí-la.
Clicar e arras- tar para redi- mensionar ou mover uma	Clique em qualquer caixa para marcação, propriedades do documento ou de grupo de página. Alças de redimensionamento aparecem nos cantos da caixa. Clique em um canto e arraste para alterar o tamanho da caixa.
caixa	Clique no meio de uma caixa e arraste para movê-la para uma nova localização.

Descrição Método **Nota** Se a marcação estiver sob outra marcação, clique em **Ricoh→Exibir** Navegador de Marcação para isolar a marcação que você deseja redimensionar. Remova a caixa de verificação das caixas na frente da marcação que bloqueia seu acesso à marcação que você deseja editar. Você pode usar as configurações das coordenadas horizontal e vertical, largura e altura na janela de definição de marcação para alterar a localização e o tamanho da caixa de marcação. Se você clicar, redimensionar ou mover uma definição de grupo de páginas ou um acionador condicional, certifique-se de que a definição ou o acionador estão na página que contém os dados que você está procurando. Essas três ações criam uma nova amostra dos dados para uma definição de grupo de páginas ou acionador condicional. Se você fizer uma dessas ações na página incorreta, o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat perguntará se deve aceitar a alteração. Se você clicar em OK, os dados serão alterados com um valor incorreto.

Γ		
Método	Descrição	
Clica no Navegador de Marcação	Para realçar uma caixa de marcação:	
	 Clique em Ricoh→Exibir Navegador de Marcação. 	
	2. Clique na marcação que deseja realçar.	
	Dica: É possível manter a janela do Navegador de Marcação aberta enquanto você adiciona, modifica e exclui marcação. A janela é automaticamente atualizada com suas alterações.	
Clicar duas vezes no Na- vegador de Marcação	Para editar marcação, propriedades do documento ou uma definição de grupo de páginas:	
	 Clique em Ricoh→Exibir Navegador de Marcação. 	
	2. Clique duas vezes na marcação que você deseja editar.	
Ocultar a mar- cação usando o Navegador de Marcação	Para ocultar marcação, propriedades do documento ou uma definição de grupo de páginas, para que você possa acessar outra marcação:	
	 Clique em Ricoh→Exibir Navegador de Marcação. 	
	2. Marque ou desmarque a caixa d seleção para mostrar e ocultar:	
	 Uma caixa que você tenha desenhado para marcação, propriedades do do- cumento ou uma definição de grupo de páginas. 	
	 Um grupo de marcações. Por exemplo, remova a marcação da caixa de se- leção Imagem para ocultar todas as caixas de marcação da imagem. 	
	₽ Nota	
	Ao usar o Navegador de Marcação para ocultar uma marcação, você a estará ocultando apenas na sua visualização do arquivo PDF ativo. Se você tiver um arquivo de controle que contenha marcação oculta e salvar um arquivo de controle, a marcação oculta será salva no arquivo de controle e quaisquer definições dele serão processadas pelo Ricoh ProcessDirector.	

Definindo um grupo de páginas

Um grupo de páginas define as páginas de início e de término em cada documento no arquivo PDF. Salve uma definição de grupo de páginas no arquivo de controle que você especificar em uma etapa IdentifyPDFDocuments do Ricoh ProcessDirector.Recomendamos que você defina um grupo de páginas antes de adicionar marcação.

Você pode definir um grupo de páginas que apareça repetidamente ao longo do arquivo PDF ou com base em um número fixo de páginas. Também é possível definir todo o arquivo PDF como um único grupo de páginas ao utilizar essa função ou visualizar marcação.

Se você utilizar texto para definir o início do grupo de páginas, esse texto deve aparecer no mesmo local na primeira página de cada grupo de páginas. Se estiver usando um arquivo PDF de exemplo para definir grupos de páginas, certifique-se de que o conteúdo e o local do texto que você selecionar sejam consistentes entre os arquivos PDF de produção.



É possível definir mais de um arquivo de controle por arquivo PDF, mas somente o arquivo de controle que você identificar na propriedade Identificar arquivo de controle PDF da etapa baseada no modelo de etapa IdentifyPDFDocuments criará grupos de páginas. Se você desejar usar o modo de visualização do Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat para verificar a disposição correta de outra marcação, talvez precise definir um grupo de páginas nos arquivos de controle usados para gerar tal marcação. Você pode, por exemplo, adicionar um arquivo de controle que contenha as definições do grupo de página a uma etapa BuildPDF-FromDocuments. Entretanto, como uma etapa BuildPDFFromDocuments recebe informações de agrupamento de páginas da etapa IdentifyPDFDocuments anterior, uma etapa BuildPDFFromDocuments ignora todas quaisquer definições de grupo de página dos seus arquivos de controle. Consulte Visualizando a marcação, p. 60 para obter mais informações sobre as melhores práticas.

Para definir um grupo de páginas:

- Abra um arquivo PDF no Adobe Acrobat Professional e clique em Ricoh→Selecionar para tornar o plug-in a ferramenta ativa.
- Desenhe uma caixa ao redor do texto a ser usado para definir grupos de páginas baseados em texto ou então desenhe uma caixa em qualquer lugar para definir grupos de páginas que não são baseados em texto.
- 3. Clique em **Definir grupo de páginas**.
- 4. Aceite ou altere o nome padrão do grupo de páginas. É recomendável usar o nome padrão, para que todos que trabalham no arquivo PDF possam ver facilmente onde o limite do grupo de páginas está definido. Se você alterar esse nome, não use espaços nem caracteres especiais (como @, #, \$ e %). É possível usar um ponto ou um sublinhado.
- 5. Para grupos de páginas baseados em texto, é possível alterar o local e o tamanho da caixa circundante inserindo os valores das coordenadas Horizontal e Vertical, bem como a Largura e a Altura. Se isso for feito, a posição e o tamanho da caixa serão ajustados após você clicar em OK.
- 6. No menu suspenso Grupos de páginas, selecione uma destas opções:
 - Tratar PDF inteiro como grupo único de páginas: Cria um único grupo de páginas que inclui todas as páginas processadas.
 - Criar grupos de páginas de comprimento fixo: Cria grupos de páginas de comprimentos específicos com base no valor da propriedade Comprimento do Grupo de Páginas. O agrupamento das páginas começa na página 1 do arquivo PDF. Por exemplo, selecione 5 para criar grupos de páginas para as páginas 1–5, 6–10, 11–15 e 16–18 em um arquivo PDF de 18 páginas.
 - Iniciar grupo de páginas quando o texto selecionado for encontrado: Cria grupos de páginas baseados em texto que apareça regularmente ao longo do arquivo PDF. Qualquer página com o texto selecionado localizado dentro da caixa circundante passará a ser a primeira página de um novo grupo de páginas. Os caracteres de um arquivo PDF possuem espaço em branco variável em sua volta; certifique-se de que o campo Texto selecionado só inclua os caracteres desejados. Do contrário, cancele a definição de grupo de páginas e redesenhe a caixa ao redor do texto.
- Clique em OK.
- Clique em Ricoh→Exibir Navegador de Grupo de Páginas e verifique se os grupos de páginas são o que você espera.

Se os grupos de páginas baseados em texto não forem os esperados, ou você não selecionou texto que aparece regularmente ou o arquivo PDF tem uma estrutura diferente daquela que você esperava. Redesenhe a caixa ao redor do mesmo texto ou encontre outro texto para definir o grupo de páginas.

Edite a definição do grupo de páginas clicando duas vezes na caixa que representa o grupo de páginas ou clicando em Ricoh→Exibir Navegador de Grupo de Páginas e clicando duas vezes no nome do grupo de páginas.

Trabalhando com propriedades do documento

É possível definir propriedades do documento a partir de dados do arquivo PDF que você deseja usar em processamento posterior da impressão. Ricoh ProcessDirectorQuando o processa arquivos PDF com definições de propriedade do documento, ele extrai ou mina valores de cada grupo de páginas de um arquivo PDF. Por exemplo, você pode criar propriedades do documento para extrair dados de cada grupo de páginas em um arquivo PDF e definir esses dados como conteúdo de um código de barras a ser impresso em uma página do mesmo grupo de páginas.

Ao definir uma propriedade do documento, você especifica dados do arquivo PDF. É possível aplicar regras de processamento condicional para indicar ao Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat e ao Ricoh ProcessDirector de onde extrair dados e quando extraí-los. Por exemplo, você deseja aplicar regras de processamento condicional que extraiam um número de conta da primeira página de cada grupo de páginas quando uma conta estiver vencida. Primeiro, crie um acionador condicional no texto que indica que a conta está vencida. Em seguida, defina uma regra com duas condições. Uma condição especifica que o texto "vencido" está presente. A outra condição especifica a regra predefinida Somente primeira frontal. Escolha aplicar a nova regra quando todas as condições forem atendidas. Por fim, defina o número da conta como propriedade do documento e selecione e nova regra na seção Condições de Posicionamento. Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat e Ricoh ProcessDirector extrairão o número da conta da primeira página de cada grupo de páginas quando o texto "vencido" estiver presente.

Ao definir uma propriedade do documento, selecione uma propriedade do documento do Ricoh ProcessDirector em uma lista suspensa ou defina o seu próprio nome de propriedade do documento. Se você definir o próprio nome de propriedade do documento em vez de selecionar uma propriedade de documento do Ricoh ProcessDirector, essa propriedade de documento não poderá ser integrada às funções do Ricoh ProcessDirector que salvam as propriedades no banco de dados. Não é possível usar a propriedade do documento para as funções do Integridade do PDF Mailroom, como classificação e agrupamento, ou para marcação de conteúdo em texto ou códigos de barra. Opte por criar sua própria propriedade de documento apenas se estiver usando o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat para extrair as propriedades de documento em um arquivo ou se souber que a propriedade de documento existirá no Ricoh ProcessDirector quando os arquivos PDF forem impressos.



Os nomes das propriedades do documento do sistema e do banco de dados são encontrados nas listas suspensas no Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat e a lista de propriedades do documento se encontra no visualizador do Ricoh ProcessDirector. Nessas listas você não vê nomes personalizados ou traduzidos da propriedade do documento.

Exibindo valores de propriedade do documento

Depois de definir uma ou mais propriedade de documentos, clique em **Ricoh→Exibir valores de propriedade do documento** para ver os valores das propriedades do documento no arquivo PDF ativo. É possível verificar se as regras de processamento condicional e o texto selecionado para cada

propriedade do documento estão corretos. Use a exibição de propriedade do documento para confirmar que nenhum valor de propriedade é mais longo do que a caixa de seleção de texto que você desenhou. O Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat trunca todo texto que se estenda para além dessa caixa de seleção de texto.

Dica: a janela Propriedade do documento é uma ferramenta útil para manter aberta quando você definir as propriedades do documento. Depois de criar sua primeira propriedade de documento e exibir esses valores, clique no botão **Atualizar tabela** na janela Propriedade do documento a qualquer momento para atualizar a tabela com as alterações realizadas às propriedades do documento.

Salvando valores de propriedade do documento

Se você precisar usar valores de propriedade do documento fora do produto, clique em **Salvar** enquanto estiver exibindo valores de propriedade do documento. O Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat salva os valores em um arquivo de texto delimitado por tabulação. Quando você salvar os valores de propriedade do documento, não será preciso tornar o arquivo de controle que contém as definições de propriedade do documento acessível para o Ricoh ProcessDirector.

Usando propriedades do documento em Ricoh ProcessDirector

Defina como as propriedades do documento são usadas em diferentes etapas de processamento de impressão do Ricoh ProcessDirector. Por exemplo, defina como o Ricoh ProcessDirector usa propriedades do documento em suas funções de classificação e agrupamento. Você também pode usar valores de propriedade do documento para pesquisar uma conta de um cliente específico em uma tarefa de impressão de PDF, caso precise reimprimir uma correspondência desse cliente.

Criando novas propriedades de documento

Depois da instalação do Ricoh ProcessDirector, você define todas as propriedades personalizadas do documento de que precisa no arquivo docCustomDefinitions.xml. Quando o Ricoh ProcessDirector é ativado, essas propriedades são adicionadas ao banco de dados. Se você precisar criar propriedades personalizadas adicionais do documento, edite o arquivo docCustomDefinitions.xml e reative o Ricoh ProcessDirector. Depois do carregamento de novos valores de propriedade, eles ficam disponíveis no plugin sempre que você definir as propriedades do documento. Consulte Carregando propriedades de documento do Ricoh ProcessDirector, p. 33 para obter mais informações. Consulte o centro de informações para aprender como editar o docCustomDefinitions.xml e carregar propriedades do documento do Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat.



Quando você define propriedades do documento, pode definir uma propriedade do documento como limitada. As propriedades limitadas do documento não precisam de espaço de tabela de banco de dados, no entanto, elas ocupam o espaço para cada documento em cada arquivo de propriedades do documento que contém a propriedade.

Definindo uma propriedade de documento

O recurso Integridade do PDF Mailroom pode armazenar valores de propriedade do documento no banco de dados do Ricoh ProcessDirector. O Integridade do PDF Mailroom depende das propriedades do documento para processamento posterior de downstream dos arquivos PDF no Ricoh ProcessDirector.



Leia a seção de visão geral de propriedades do documento para você compreender como as propriedades são usadas no Ricoh ProcessDirector e tirar total proveito do recurso Integridade do PDF Mailroom.

Para definir uma propriedade do documento:

- 1. Abra um arquivo PDF de exemplo no Adobe® Acrobat Professional e carregue um arquivo de controle que contenha uma definição de grupo de páginas ou defina um grupo de páginas.
- 2. Clique logo acima do canto superior esquerdo dos dados que você deseja capturar. Arraste o mouse para desenhar uma caixa em volta dos dados.

Mais tarde, você poderá exibir os valores extraídos para verificar sua seleção.

Dica: Faça uma caixa grande o bastante para capturar a ocorrência mais longa de dados em seus arquivos PDF. Alguns caracteres de um arquivo PDF têm mais buffer com espaço em branco que outros. Por exemplo, a borda esquerda de uma letra maiúscula grande pode ter até um décimo de polegada de buffer de espaço em branco que talvez você precise selecionar para capturar essa letra.

- 3. Selecione **Definir propriedade do documento** no menu pop-up.
- 4. Selecione uma propriedade do documento do Ricoh ProcessDirector na lista suspensa ou digite um nome de propriedade do documento no campo. Não use caracteres especiais (como @, #, \$, ou %) ou espaços. A etapa IdentifyPDFDocuments do Ricoh ProcessDirector pode falhar. É possível usar pontos e sublinhados.



Quando você define propriedades do documento, pode definir uma propriedade de documento mais de uma vez. Por exemplo, o texto no seu arquivo PDF pode ser variável e talvez seja necessário extrair o CEP a partir de duas localizações diferentes. Você pode definir a propriedade do documento do CEP duas vezes, desde que defina regras de disposição condicional diferentes que especifiquem as páginas de onde a propriedade será extraída. Se você definir a mesma propriedade do documento de duas maneiras diferentes no documento, e cada uma dessas condições forem atendidas, então somente o valor extraído por último será usado.

- 5. Use a seção Condições de Posicionamento para especificar as páginas das quais extrair os dados de propriedade do documento. Execute uma das seguintes ações:
 - Selecione **Páginas baseadas em uma regra** e, em seguida, selecione uma regra na lista suspensa. A regra padrão é **Todas as páginas**. Você também pode:
 - Clique em para definir uma nova regra. Consulte Definindo uma regra, p. 84 para obter mais informações.
 - Clique em 🛅 para ir para o Gerenciador de Regras.
 - Selecione **Especificar páginas** e digite as páginas em cada grupo de páginas que você deseja. Você pode:
 - Utilize um hífen para separar a primeira e a última página de um intervalo de páginas.
 - Use vírgulas para separar as seleções de páginas.
 - Digite n para especificar a última página.

Exemplo: um arquivo PDF tem dois grupos de páginas. O primeiro possui quatro páginas e o segundo, sete páginas. Especificar as páginas 3-1 coloca marcação nas páginas 3-4 do primeiro grupo de páginas e nas páginas 3-7 do segundo.

6. Clique em **OK** para criar a propriedade do documento.

- 7. Selecione Ricoh Exibir valores de propriedade do documento e percorra vários grupos de paginas no seu arquivo PDF para verificar se o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat está extraindo os valores corretos de propriedade do documento de cada grupo de páginas.
- 8. Quando estiver pronto para salvar todos os aprimoramentos para o arquivo PDF, incluindo a nova definição de propriedade do documento, clique em **Ricoh→Salvar Arquivo de Controle**.
- 9. Na etapa IdentifyPDFDocuments do Ricoh ProcessDirector, especifique o nome e local do arquivo de controle que contém a definição de propriedade do documento.

Definindo várias propriedades de documento

É possível selecionar um bloco de dados que contenha mais de uma propriedade do documento e definir essas propriedades como um aprimoramento para o arquivo PDF.



Leia a seção de visão geral de propriedades do documento para você compreender como as propriedades são usadas no Ricoh ProcessDirector e tirar total proveito do recurso Integridade do PDF Mailroom.

Para definir várias propriedades do documento:

- 1. Abra um arquivo PDF no Adobe® Acrobat Professional e carregue um arquivo de controle que contenha uma definição de grupo de páginas ou defina um grupo de páginas.
- Clique logo acima do canto superior esquerdo do bloco de dados que você deseja capturar. Arraste o mouse para desenhar uma caixa em volta do bloco de dados. Mais tarde, você poderá exibir os valores extraídos para verificar sua seleção.

Dica: Faça uma caixa grande o bastante para capturar a ocorrência mais longa com o máximo de linhas de dados em seus arquivos PDF. Alguns caracteres de um arquivo PDF têm mais buffer com espaço em branco que outros. Por exemplo, a borda esquerda de uma letra maiúscula grande pode ter até um décimo de polegada de buffer de espaço em branco que talvez você precise selecionar para capturar essa letra ou linha.

- 3. Selecione **Definir várias propriedades** no menu pop-up.
- 4. Digite um **Nome** para o bloco de várias propriedades do documento. Não utilize espaços ou caracteres especiais (como @, #, \$ ou %) no nome. É possível usar pontos e sublinhados.
- 5. Use a seção Condições de Posicionamento para especificar as páginas das quais extrair os dados de propriedades do documento. Execute uma das seguintes ações:
 - Selecione **Páginas baseadas em uma regra** e, em seguida, selecione uma regra na lista suspensa. A regra padrão é **Todas as páginas**. Você também pode:
 - Clicar em para definir uma nova regra. Consulte Definindo uma regra, p. 84 para obter mais informações.

- Clique em 🛅 para ir para o Gerenciador de Regras.
- Selecione **Especificar páginas** e digite as páginas em cada grupo de páginas que você deseja. Você pode:
 - Utilizar um hífen para separar a primeira e a última página de um intervalo de páginas.
 - Usar vírgulas para separar as seleções de páginas.
 - Digitar n para especificar a última página.
 Exemplo: um arquivo PDF tem dois grupos de páginas. O primeiro possui quatro páginas e o segundo, sete páginas. Especificar as páginas 3-n coloca marcação nas páginas 3-4 do primeiro grupo de páginas e nas páginas 3-7 do segundo.
- 6. Use a seção Propriedades do documento na janela de definição para selecionar uma propriedade do documento de endereço e definir a regra de extração da propriedade. Esta seção contém o texto completo da primeira linha dos dados de texto que você selecionou. Se você optar por editar um bloco de texto existente, esta seção conterá todas as propriedades de documento definidas para o bloco de texto. Siga estas etapas para definir uma nova propriedade de documento e a regra de extração do modificador para ela.
 - 1) Clique no ícone de adicionar (🛨) para adicionar uma nova linha de definição de propriedade do documento.
 - 2) Selecione uma propriedade de documento Ricoh ProcessDirector na lista suspensa Propriedade. Você pode definir sua própria propriedade de documento digitando um nome de propriedade de documento. Entretanto, não é possível usar essa propriedade do documento no Ricoh ProcessDirector. Você só deve definir suas próprias propriedades de documento quando estiver usando o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat apenas para exportar valores de propriedade para um arquivo de texto.
 - 3) Selecione a Linha do bloco de texto do qual você deseja extrair a propriedade de documento selecionada. É possível selecionar a linha usando uma referência de cima para baixo ou de baixo para cima. Para selecionar uma linha usando uma referência de cima para baixo, selecione 1 a n (em que n é um número inteiro positivo). Para selecionar uma referência de baixo para cima, selecione Último ou selecione Último x (em que x e o número de linhas até a última linha). Em vez de selecionar o valor de linha na lista suspensa, você pode inserir o número da linha diretamente no campo Linha.
 - 4) Selecione o ícone de editar () para exibir uma janela Modificar texto, onde você define uma ou mais regras de extração do modificador para extrair a propriedade exata do documento de que precisa.
 - 5) Escolha um destes modificadores:

13. Modificadores de conteúdo

Modificador	Ação	
Remover caractere	Digite um caractere ou um caractere (use a barra de espaço para digitar um caractere em branco) em branco que deseja remover do valor. O caractere faz distinção entre maiúsculas e minúsculas. Em seguida, selecione um destes botões:	
	Remover todas as instâncias do caractere	
	O caractere especificado é removido de todas as posições no valor.	
	Por exemplo, um número de conta é: 324-1443255-11. Vo- cê pode digitar um - para desmembrar todos - os caracteres do valor, produzindo 324144325511.	
	Remover os caracteres do início	
	O caractere especificado é removido do início do valor. Por exemplo, se você digitar um caractere de espaço em branco, todos os espaços em branco serão removidos do início do valor.	
	Remover caracteres do final	
	O caractere especificado é removido do final do valor. Por exemplo, se você digitar um caractere de espaço em branco, todos os espaços em branco serão removidos do final do valor.	
	Remover caracteres do início e do final	
	O caractere especificado é removido do início e do final do valor. Por exemplo, se você digitar um caractere de espaço em branco, todos os espaços em branco serão removidos do início e do final do valor.	
Subcadeia por posição	Selecione uma referência de Linha de início ou Linha de término na lista Iniciando de. Selecione um número para Primeira posição para indicar o local do primeiro caractere no valor do texto. Selecione um número para Número a reter para indicar quantos caracteres são retidos.	

Modificador	Ação
Subcadeia por delimitador	Digite um caractere ou espaço em branco no campo Delimita-dor para indicar onde o valor do texto é dividido em segmentos de sequências de texto separadas. O caractere e a sequência de texto fazem distinção de letras maiúsculas e minúsculas.
	Selecione uma referência de Linha de início ou Linha de término na lista suspensa Iniciando de.
	Selecione um número para Primeira posição para definir a posição do delimitador na sequência de texto.
	Selecione um número para Número a reter para definir o número de segmentos da sequência de texto a reter.
	Por exemplo, para o número da conta: 324-1443255-11, você pode usar "-" como o delimitador para dividir o valor nestas três sequências: 324, 1443255 e 11. Para selecionar a segunda e terceira sequência de caracteres, (1443255 e 11), selecione 2 para Primeira posição e Número a reter .
Teclado com caractere	Selecione uma referência de Linha de início ou Linha de término na lista Local do preenchimento. Insira um caractere ou espaço em branco como caractere do teclado no campo Caractere para preenchimento com.
	Insira um número no campo Tamanho mínimo do texto de pre- enchimento para definir o tamanho mínimo da sequência de texto. Se o número de caracteres na sequência de caracteres for menor que o tamanho mínimo, caracteres de preenchimento serão adicionados até que a sequência de caractere seja igual ao tamanho mínimo.

Quando você usar um modificador para definir uma regra de extração de texto, o campo **Texto para modificar** na parte superior da janela Modificar texto conterá a linha selecionada mais quaisquer edições feitas na linha. O campo **Valor modificado** à direita de um modificador exibe o texto resultante quando o modificador é aplicado ao texto que recebeu de outro modificador acima dele ou o campo **Texto a modificar** (se você estiver definindo o primeiro modificador).

- 6) Continue a aplicar modificadores até extrair o valor que deseja da linha selecionada. Clique em ficone para adicionar um novo modificador. O campo **Texto modificado** na parte inferior da janela exibe o valor modificado final, depois que todas as regras do modificador são aplicadas.
- 7) Use os ícones de gerenciamento do modificador perto da parte superior da janela para excluir e reordenar as regras de extração do modificador. Use o ícone de lícone de para excluir as regras de extração do modificador selecionadas. Use os ícones de seta para cima e para baixo para reorganizar as regras. As regras são aplicadas à linha em ordem, de cima para baixo.
- 8) Clique no botão **OK** para salvar a regra de extração da linha.

- 7. Continue para definir as outras propriedades necessárias para extrair uma linha no bloco de endereço. É possível selecionar a mesma linha usada em outra propriedade do documento. Se você precisar excluir uma propriedade ou desejar reorganizar sua ordem, coloque uma marca de seleção na caixa na frente de uma propriedade do documento e use o ícone e os ícones de seta para cima e para baixo.
- 8. Quando tiver terminado de definir as propriedades do documento, clique em OK.
- Clique em Ricoh→Exibir valores da propriedade do documento para verificar se as propriedades têm o conteúdo pretendido.
- 10. Opcional: É possível editar a definição do bloco de texto clicando duas vezes em sua caixa ou clicando com o botão direito do mouse na caixa e selecionando **Propriedades**.
- 11. Quando estiver pronto para salvar todos os aprimoramentos para o arquivo PDF, incluindo a nova definição de propriedades do documento, clique em **Ricoh→Salvar Arquivo de Controle**.
- 12. Ricoh ProcessDirectorMova o arquivo de controle para um local do diretório usado por um servidor do e inclua seu nome e local em uma etapa IdentifyPDFDocuments do Ricoh ProcessDirector. Esse arquivo de controle deverá conter também a definição do grupo de páginas que define os documentos dos arquivos PDF processados por essa etapa.

Definindo um bloco de endereços

É possível definir como o Ricoh ProcessDirector extrai propriedades do documento de um bloco de endereços em um arquivo PDF. Quando você definir regras de análise para endereços de multilinhas e de linhas variáveis, criará propriedades de documento para elementos no bloco de endereços, como cidade, estado e CEP. Depois de definir as propriedades de documento do endereço, você poderá exibir os valores de propriedade do documento extraídos ou salvá-los em um arquivo de texto.

Depois de desenhar uma caixa ao redor das linhas de um endereço, selecione as linhas de endereço uma a uma e aplique regras de extração do modificador para extrair apenas os elementos da linha de endereço de que você precisa. Por exemplo, na última linha do endereço, você pode usar um modificador da **Subcadeia por posição** pra extrair apenas o valor do CEP na propriedade do documento que você definiu para conter CEPs.

Quando você aplicar um modificador ao texto de endereço com o qual está trabalhando, verá as modificações que serão aplicadas à linha de endereço quando ela for processada pelo Ricoh ProcessDirector. Você poderá aplicar sequencialmente vários modificadores a uma única linha de endereço. Por exemplo, primeiro você pode remover todas as vírgulas de uma linha de endereço, depois remover todos os pontos e em seguida pegar uma subcadeia da linha de endereço depois do primeiro espaço.

Se a linha de endereço não corresponder ao formato das linhas de endereço dos arquivos PDF que você imprime usando o Ricoh ProcessDirector, você poderá adicionar caracteres à linha de endereço selecionada para criar o formato de exemplo necessário. Por exemplo, se algumas abreviações de estado nos endereços que você processa contiverem um ponto, mas se a linha de endereço selecionada com a qual você está trabalhando (consulte o campo **Texto a modificar** na parte superior da janela) não contiver um ponto, você poderá digitar um ponto na linha de endereço. Em seguida, você poderá selecionar o modificador **Remover caractere**, selecionar para remover pontos e exibir os resultados dessa regra na linha de endereço modificada. Dica: A ferramenta de análise de bloco de endereços permite estruturar regras de extração para endereços multilinha ou complexos. Se as propriedades do documento do endereço de que você precisa não forem contíguas ou em forma de bloco, você não precisará usar o método Definir Bloco de Endereço de criação de propriedades do documento de endereço. É possível definir qualquer texto, incluindo qualquer propriedade de endereço, como propriedade do documento. (Clique em Ricoh→Definir Propriedades do Documento).



Como você define partes diferentes de um endereço como propriedades do documento, verifique se compreendeu a diferença entre propriedades de documento do Ricoh ProcessDirector e aquelas definidas fora do Ricoh ProcessDirector. Consulte Trabalhando com propriedades do documento, p. 67 para obter mais informações.

Defina as regras de extração usando qualquer um destes modificadores:

- Remover caracteres
- Subcadeia por posição
- Subcadeia por delimitador
- Teclado com caractere


Para definir um bloco de endereços:

 Abra um arquivo PDF no Adobe® Acrobat Professional e carregue o arquivo de controle que contém a definição do grupo de páginas ou crie um antes de definir as propriedades de documento do endereço.

Dica: Antes de selecionar um bloco de endereços, procure no seu arquivo PDF de exemplo o exemplo de endereço mais complicado e longo nos arquivos PDF que serão processados. Por exemplo, se o primeiro documento do seu arquivo PDF contiver um endereço com apenas três linhas e a página 80 contiver um endereço de cinco linhas, desenhe uma caixa ao redor desse endereço para que você possa trabalhar com o mais complicado. Quando você selecionar a exibição do valor das propriedades do documento, poderá verificar se as regras corretas de extração estão sendo aplicadas a blocos de endereço menores.

- 2. Clique com o botão esquerdo do mouse no canto superior esquerdo de uma área de endereço e arraste o mouse para capturar todas as linhas do endereço.
- 3. Selecione **Definir bloco de endereço** no menu pop-up.
- 4. Examine a seção **Texto selecionado** da janela Definir bloco de endereço. Se você não tiver capturado o endereço completo de que precisa, clique em **Cancelar** e desenhe a caixa em volta do endereço novamente. Repita essa etapa até que o endereço desejado seja exibido nas linhas da tabela **Texto selecionado**.
- 5. Digite um Nome para o bloco de endereços.
- 6. Use a seção Condições de Posicionamento para especificar as páginas para a extração de dados do bloco de enderecos. Execute uma das seguintes acões:
 - Selecione Páginas baseadas em uma regra e, em seguida, selecione uma regra na lista suspensa. A regra padrão é Todas as páginas. Você também pode:
 - Clicar em para definir uma nova regra. Consulte Definindo uma regra, p. 84 para obter mais informações.

- Clicar em 🛅 para ir para o Gerenciador de Regras.
- Selecione Especificar páginas e digite as páginas em cada grupo de páginas que você deseja.
 - Utilize um hífen para separar a primeira e a última página de um intervalo de páginas.
 - Use uma vírgula para separar seleções de páginas.
 - Digite n para especificar a última página.
 Exemplo: um arquivo PDF tem dois grupos de páginas. O primeiro possui quatro páginas e o segundo, sete páginas. Especificar as páginas 3-n coloca marcação nas páginas 3-4 do primeiro grupo de páginas e nas páginas 3-7 do segundo.
- 7. Use a seção Propriedades do documento na janela Definir bloco de endereços para selecionar uma propriedade do documento de endereço e definir a regra de extração da propriedade. Esta seção contém o texto completo da primeira linha do bloco de endereço que você selecionou. Se você optar por editar um bloco de endereço existente, esta seção conterá todas as propriedades de documento definidas para o bloco de endereço. Siga estas etapas para definir uma nova propriedade de documento e qualquer regra de extração do modificador para ela.
 - 1) Clique no ícone de adicionar (🛨) para adicionar uma nova linha de definição de propriedade do documento.
 - 2) Selecione uma propriedade de documento Ricoh ProcessDirector na lista suspensa Propriedade. Você pode definir sua própria propriedade de documento digitando um nome de propriedade de documento. Entretanto, não é possível usar essa propriedade do documento no Ricoh ProcessDirector. Você só deve definir suas próprias propriedades de documento quando estiver usando o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat apenas para exportar valores de propriedade para um arquivo de texto.
 - 3) Selecione a **Linha** do endereço do qual você deseja extrair a propriedade de documento selecionada. É possível selecionar a linha usando uma referência de cima para baixo ou de baixo para cima. Para selecionar uma linha usando uma referência absoluta, selecione 1 a de *n* (em que *n* é o número da linha) O Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat preencherá duas linhas a mais do que você selecionou. Por exemplo, se você tiver desenhado uma caixa ao redor de quatro linhas de endereço, verá a **Linha** 5 e 6 para que possa definir uma linha de endereço mais complexa do que a disponível no arquivo PDF de exemplo. Você também pode selecionar a última **Linha** no bloco de endereço, selecionando **Última**; ou usar a última linha como referência e selecionar **Última** *n* (onde *n* é o número de linhas até a última linha).



Em vez de selecionar o valor de linha na lista, você pode inserir o número da linha diretamente no campo **Linha**.

- 4) Clique no ícone de editar () para exibir uma janela Modificar texto, onde você define uma ou mais regras de extração do modificador para extrair a propriedade exata do documento de que precisa.
- 5) Escolha um destes modificadores:

14. Modificadores de conteúdo

Modificador	Ação	
Remover caractere	Digite um caractere ou um caractere (use a barra de espaço para digitar um caractere em branco) em branco que deseja remover do valor. O caractere faz distinção entre maiúsculas e minúsculas. Em seguida, selecione um destes botões:	
	Remover todas as instâncias do caractere	
	O caractere especificado é removido de todas as posições no valor.	
	Por exemplo, um número de conta é: 324-1443255-11. Vo- cê pode digitar um - para desmembrar todos - os caracteres do valor, produzindo 324144325511.	
	Remover os caracteres do início	
	O caractere especificado é removido do início do valor. Por exemplo, se você digitar um caractere de espaço em branco, todos os espaços em branco serão removidos do início do valor.	
	Remover caracteres do final	
	O caractere especificado é removido do final do valor. Por exemplo, se você digitar um caractere de espaço em branco, todos os espaços em branco serão removidos do final do valor.	
	Remover caracteres do início e do final	
	O caractere especificado é removido do início e do final do valor. Por exemplo, se você digitar um caractere de espaço em branco, todos os espaços em branco serão removidos do início e do final do valor.	
Subcadeia por posição	Selecione uma referência de Linha de início ou Linha de término na lista Iniciando de. Selecione um número para Primeira posição para indicar o local do primeiro caractere no valor do texto. Selecione um número para Número a reter para indicar quantos caracteres são retidos.	

	T
Modificador	Ação
Modificador	
Subcadeia por delimitador	Digite um caractere ou espaço em branco no campo Delimita-dor para indicar onde o valor do texto é dividido em segmentos de sequências de texto separadas. O caractere e a sequência de texto fazem distinção de letras maiúsculas e minúsculas.
	Selecione uma referência de Linha de início ou Linha de término na lista suspensa Iniciando de.
	Selecione um número para Primeira posição para definir a posição do delimitador na sequência de texto.
	Selecione um número para Número a reter para definir o número de segmentos da sequência de texto a reter.
	Por exemplo, para o número da conta: 324-1443255-11, você pode usar "-" como o delimitador para dividir o valor nestas três sequências: 324, 1443255 e 11. Para selecionar a segunda e terceira sequência de caracteres, (1443255 e 11), selecione 2 para Primeira posição e Número a reter.
Teclado com caractere	Selecione uma referência de Linha de início ou Linha de término na lista Local do preenchimento. Insira um caractere ou espaço em branco como caractere do teclado no campo Caractere para preenchimento com.
	Insira um número no campo Tamanho mínimo do texto de pre- enchimento para definir o tamanho mínimo da sequência de texto. Se o número de caracteres na sequência de caracteres for menor que o tamanho mínimo, caracteres de preenchimento serão adicionados até que a sequência de caractere seja igual ao tamanho mínimo.

Quando você usa um modificador para definir uma regra de extração de texto, o texto no campo **Texto inicial do modificador** é editado com base na regra, e o novo valor é exibido no campo **Texto modificado**. A linha de endereço inicial, que você pode ter editado antes de selecionar um modificador, é exibida na parte superior da janela, no campo **Texto a modificar**.

- 6) Continue a aplicar modificadores até extrair o valor que deseja da linha de endereço selecionada. Clique em contem da contém o texto modificado depois que todas as regras de extração do modificador são aplicadas ao texto no campo Texto a modificar.
- 7) Use os ícones de gerenciamento do modificador perto da parte superior da janela para excluir ou reordenar as regras de extração do modificador. Use o ícone de inicone de para excluir as regras de extração do modificador selecionadas. Use os ícones de seta para cima e para baixo para reorganizar as regras. As regras são aplicadas à linha de endereço em ordem, de cima para baixo.
- 8) Clique em **OK** para salvar a regra de extração da linha de endereço.
- 8. Clique em icone para adicionar as outras propriedades necessárias para extrair uma linha no bloco de endereço. É possível selecionar a mesma linha de endereço usada em outra propriedade

de documento e não é necessário definir todas as linhas do bloco de endereço selecionado como propriedades do documento. Se desejar excluir propriedades do documento ou reorganizar a ordem delas, coloque uma marca de seleção na caixa na frente de uma propriedade do documento e use o ícone im ou os ícones de seta para cima e para baixo.

- 9. Quando tiver terminado de definir as propriedades de documento do endereço, clique em OK.
- 10. Clique em **Ricoh→Exibir valores da propriedade do documento** para verificar se as propriedades têm o conteúdo desejado.
- 11. Opcional: É possível editar a definição do bloco de endereço clicando duas vezes em sua caixa ou clicando com o botão direito do mouse na caixa e selecionando **Propriedades**.
- 12. Quando estiver pronto para salvar todos os aprimoramentos para o arquivo PDF, incluindo a nova definição de bloco de endereços, clique em **Ricoh→Salvar Arquivo de Controle**.
- 13. Ricoh ProcessDirectorTorne o arquivo de controle acessível pelo servidor do e inclua seu nome e localização em uma etapa IdentifyPDFDocuments. Esse arquivo de controle deverá conter também a definição do grupo de páginas que define os documentos dos arquivos PDF processados por essa etapa.

Exibindo valores de propriedade do documento

Depois de criar uma propriedade de documento em um arquivo PDF de exemplo, você pode exibir os valores de dados dessa propriedade. Exiba os valores de propriedades do documento para verificar se você selecionou a localização adequada para a propriedade e se definiu as regras corretas de extração condicional. Você pode clicar em um valor de propriedade do documento para ir até a primeira página do grupo de páginas que contém o valor.

Siga estas etapas para exibir uma tabela de valores de propriedade do documento extraídos.

- 1. Abra um arquivo PDF no Adobe® Acrobat Professional e carregue o arquivo de controle que tem as propriedades do documento que você quer exibir.
- Clique em Ricoh→Exibir Valores de Propriedade do Documento.
 - Na janela Exibição de propriedade do documento, você verá os valores de propriedade de documento para o número de páginas definido na configuração de preferências **Páginas a processar**.
- 3. Para exibir menos ou mais valores de propriedade do documento, altere o **Número de páginas a processar** e clique em **Atualizar tabela**.
 - Quanto mais páginas você especificar, mais tempo levará para o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat exibir os valores de propriedades do documento.
- 4. Opcional: Clique em qualquer linha da tabela de propriedade do documento para ir até a primeira página do grupo de páginas que contém o valor de propriedade do documento.

Dica: Mantenha essa janela aberta enquanto você define as propriedades do documento, de forma que seja possível atualizar os valores da tabela para verificar se você selecionou a propriedade corretamente.

Salvando valores de propriedade do documento

Depois de criar propriedades do documento em um arquivo PDF de exemplo, você pode salvar os valores de dados para essas propriedades. Por exemplo, você pode salvar os números de contas em um arquivo PDF que você planeje imprimir ou que tenha imprimido no passado para uma auditoria.

Para salvar valores de propriedade do documento:

- 1. Enquanto estiver visualizando os valores de propriedade do documento, clique em Salvar.
- Selecione um local para o arquivo e digite um nome ou então use o nome e o local do arquivo PDF com uma extensão .txt.
- 3. Clique em Salvar.

O Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat gera um arquivo de texto delimitado por tabulação contendo os valores.

Trabalhando com regras

Uma regra é um conjunto de uma ou mais condições. Você pode aplicar as condições especificadas por uma regra para colocar marcação, extrair dados ou especificar opções de mídia e finalização. Também é possível incluir uma regra como condição dentro de outra regra.

Por exemplo, você pode usar uma regra para:

- Colocar um código de barras na primeira página de cada documento do seu arquivo PDF
- Extrair o nome de um cliente quando a cidade do endereço para correspondência for São Paulo
- Especificar mídia ouro para a primeira página de cada documento para um membro Clube Ouro


Cada condição em uma regra compara dois valores. O primeiro valor pode ser uma **Regra predefini- da** (uma regra definida pelo Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat que especifica páginas dentro de documentos), uma **Regra personalizada** (uma regra que você definiu), um acionador
condicional, uma propriedade de tarefa, uma propriedade de documento ou uma estatística. As escolhas para o segundo valor dependerão do primeiro valor.

Ao criar uma regra com várias condições, você pode especificar se a regra exige que todas as condições sejam atendidas ou que qualquer condição seja atendida.

As regras podem avaliar valores estáticos e dinâmicos. Por exemplo, uma regra pode avaliar se o número total de documentos em um trabalho é maior do que 10. Uma regra também pode avaliar se a propriedade do documento **Doc.Insert.OperatorID** é igual à propriedade do documento **Doc.Job.**OperatorID.

A figura abaixo mostra uma regra com cinco tipos diferentes de condições.

2. Regra com várias condições



Regras predefinidas

Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat possui 11 regras predefinidas que aplicam marcação, definem opções de mídia e finalização ou extraem dados de páginas específicas dentro de cada documento de um arquivo PDF. Por exemplo, você pode usar uma regra predefinida para colocar uma imagem em todas as páginas frontais de cada documento.

A tabela abaixo descreve cada regra predefinida.

15. Regras predefinidas

Regra	Definição
Todas as páginas frontais	Todas as páginas frontais de cada grupo de páginas. Se a regra for usada para definir uma propriedade de documento, o valor extraído virá da última página frontal de um grupo de páginas.
Todos os versos de páginas	Todos os versos de páginas de cada grupo de páginas. Essa regra não se aplica a uma tarefa simplex. Se a regra for usada para definir uma propriedade de documento em uma tarefa duplex, o valor extraído virá do último verso de página de um grupo de páginas.

Regra	Definição
Todas as páginas	A marcação é impressa em todas as páginas de cada grupo de páginas. Os valores de propriedades do documento são extraídos da última página (frente ou verso) de um grupo de páginas. Se uma regra não tiver uma condição com uma regra predefinida, o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat aplicará a regra a Todas as páginas.
Somente primeira frontal	Primeira página de cada grupo de páginas.
Somente primeiro verso de página	Primeiro verso de página de cada grupo de páginas. Essa regra não se aplica a tarefas simplex.
Somente segunda frontal	Segunda página frontal de cada grupo de páginas.
Somente segunda página da verso	Segunda página de verso de cada grupo de páginas. Essa regra não se aplica a tarefas simplex que não tenham um segundo verso de página.
Somente última frontal	Última página frontal de cada grupo de páginas.
Somente última pá- gina de verso	Última página de verso de cada grupo de páginas. Essa regra não se aplica a tarefas simplex.
Somente última página	Última página de cada grupo de páginas (frente e verso não é um fator).
Sem páginas	Sem páginas. Para evitar que uma regra seja aplicada, você pode adicionar uma condição com Sem páginas = Verdadeiro .

Acionadores condicionais

Um acionador condicional é um texto que determina se uma condição foi atendida.

Se desejar colocar um código de barras na página sempre que a palavra **Fatura** aparecer na parte superior da página, você pode definir um acionador condicional para a palavra **Fatura**, definir uma regra com esse acionador como condição e usar a regra para aplicar o código de barras.

Se desejar usar mídia especial quando a palavra **Vencido** aparecer na parte inferior da página, você pode definir um acionador condicional para a palavra **Vencido**, definir uma regra com esse acionador como condição e usar a regra para definir a mídia.

Se desejar extrair o valor de uma propriedade de documento sempre que as palavras **Resumo da Conta** aparecerem do lado direito da página, você pode definir um acionador condicional para as palavras **Resumo da Conta**, definir uma regra com esse acionador como condição e usar a regra para definir a propriedade do documento.

Dica: Se souber que a palavra que você deseja definir como acionador condicional ocorre em uma página específica em cada grupo de páginas, você pode usar a estatística **Stat.CurrentPageInDocument** em vez de um acionador condicional.

Usando propriedades da tarefa ou propriedades do documento em regras

Você pode comparar uma propriedade de tarefa ou propriedade de documento a um valor estático, como um número ou palavra, ou a um valor dinâmico, como uma propriedade de tarefa, propriedade de documento ou estatística.

Por exemplo, você possui dois insersores e deseja escolher o insersor para tarefas diferentes. É possível usar a etapa SetDocPropsFromConditions no seu fluxo de trabalho para definir um valor de uma propriedade de tarefa tal como **Doc.Insert.InserterID**. No Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat, você pode usar a propriedade de tarefa **Doc.Insert.InserterID** em uma regra. O Ricoh ProcessDirector pode aplicar um código de barras específico ou uma imagem baseada no arquivo de controle (que contém as regras de que você definiu no Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat) que você tenha adicionado a uma etapa do BuildPDFFromDocuments.



Ao usar um valor de propriedade de tarefa ou de documento em uma regra, defina o valor de forma que corresponda ao valor da propriedade quando Ricoh ProcessDirector processar os grupos de páginas no arquivo PDF. Por exemplo, os valores da tarefa **Doc.Insert.InserterID** em Ricoh ProcessDirector são **01** e **02**. Use esses valores ao definir uma regra com a propriedade de tarefa **Doc.Insert.InserterID** como condição. Não use **Um** e **Dois**.

Usando estatísticas em regras

Você pode comparar uma estatística a um valor estático, como um número ou palavra, ou a um valor dinâmico, como uma propriedade de tarefa, propriedade de documento ou estatística.

Por exemplo, você deseja criar um código de barras na terceira página de cada documento. Você seleciona a estatística **Stat.CurrentPageInDocument**, seleciona = com símbolo matemático e o tipo **3** no campo **Texto**. A quinta condição na Figura Regra com várias condições, p. 81 especifica uma estatística.

A tabela abaixo descreve as estatísticas disponíveis.

16. Opções de estatísticas para regras

Palavra-chave.	Nível	Definição
Stat.TotalDocumentsInJob	Imprimir tarefa	O número total de documentos na tarefa de impressão atual.
Stat.TotalSheetsInJob	Imprimir tarefa	O número total de folhas na tarefa de impressão atual.
Stat.TotalPagesInDocument	Documento	A contagem total de páginas no documento atual.
Stat.TotalSheetsInDocument	Documento	A contagem total de folhas no documento atual.
Stat.CurrentDocumentInJob	Documento	O número do documento atual na tarefa de impressão, começando em 1. Por exemplo, o valor

Palavra-chave.	Nível	Definição
		de Stat.CurrentDocumentInJob para o terceiro documento é 3.
Stat.CurrentPageInDocument	Página	O número da página atual no documento, co- meçando em 1. Por exemplo, o valor de Stat. CurrentPageInDocument para a segunda página de um documento é 2.
Stat.CurrentSheetInDocument	Página	O número da folha atual no documento, começando em 1.
Stat.CurrentPageInJob	Página	O número da página atual no arquivo de im- pressão, começando em 1 e sempre da página inicial da tarefa. Por exemplo, o valor de Stat. CurrentPageInJob para a décima página do ar- quivo de impressão é 10.
Stat.CurrentSheetInJob	Página	O número da folha atual no arquivo de impres- são, começando em 1 e sempre da página ini- cial da tarefa.



Embora algumas estatísticas descrevam valores em nível de tarefa, o Ricoh ProcessDirector avalia cada página em um documento ao determinar se aplicará ou não a marcação ou extrairá o valor de uma propriedade de documento.

Definindo uma regra

Você pode definir regras que especifiquem condições para marcação. Também é possível definir regras para estabelecer opções de mídia e finalização ou para extrair dados.

Antes de definir uma regra, certifique-se de definir cada regra personalizada, propriedade do documento e acionador condicional que você queira usar como condição na regra.

Para definir uma regra:

- 1. Clique em **Ricoh**→**Gerenciar regras**.
- 2. Clique em to ícone.

As regras são exibidas em ordem alfabética por nome.

Dica: em uma caixa de diálogo de marcação, é possível definir uma regra clicando em e editar uma regra clicando em o ícone.

- 3. Digite um **Nome** para a regra. É possível usar caracteres alfanuméricos, pontos, sublinhados, espaços e caracteres especiais (como @, #, \$ ou %).
- 4. Opcional: Digite uma Descrição.
- 5. Especifique se o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobatdeve aplicar a regra quando uma ou todas as condições forem atendidas.

- 6. Especifique a primeira condição.
 - 1) Clique na seta para baixo para acessar a lista suspensa Não configurado.
 - Clique no ícone + próximo de Regra predefinida, Regra personalizada, Acionador, Propriedade de tarefa, Propriedade do documento ou Estatística e selecione o item desejado para a primeira parte da condição.

Se uma escolha (como regras personalizadas, acionadores condicionais ou propriedades do documento) não possuir nenhum item, a escolha ficará esmaecida.



Para exibir todos os itens com uma palavra nos respectivos nomes, digite a palavra e pressione a tecla para baixo no teclado. Você pode também digitar a palavra e clicar na seta para exibir a lista suspensa.

- Selecione um símbolo matemático, como = (igual) ou ≠ (diferente), para comparar as duas partes da condição.
- 4) Especifique a segunda parte da condição:
 - Para uma regra, selecione Verdadeiro ou Falso.
 - Para um acionador condicional, verifique se a condição tem o valor desejado. Se não, selecione um novo acionador condicional.
 - Para uma propriedade de tarefa, propriedade do documento ou estatística, digite um valor.
 Também é possível selecionar qualquer propriedade de tarefa, propriedade do documento ou estatística.
- 7. Para uma regra com várias condições, clique em e e especifique a próxima condição.

 Repita essa etapa até ter definido todas as condições de uma regra.
- 8. Clique em OK para criar a regra e adicioná-la ao Gerenciador de Regras.

Exemplos

Regra com uma condição: uma regra predefinida

Para colocar marcação na primeira página de cada documento, defina uma regra com uma regra predefinida como única condição: Somente primeira frontal = Verdadeiro

Três regras com uma condição cada: uma propriedade do documento

Uma tarefa contém demonstrativos de vendas para membros em três níveis diferentes com base em desempenho de vendas: Bronze, Prata e Ouro. Você deseja identificar cada nível dos membros.

- Em Ricoh ProcessDirector, defina um propriedade do documento: doc.nivel.membro.
- No Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat, defina três regras:
 - Nível Ouro

doc.nivel.membro = OURO

- Nível Prata

doc.nivel.membro = PRATA

Nível Bronze

doc.nivel.membro = BRONZE

Regra com várias condições

Uma tarefa contém demonstrativos de vendas para membros em três níveis diferentes com base em desempenho de vendas: Bronze, Prata e Ouro. Você deseja imprimir um cupom de prêmio na primeira página de cada demonstrativo para membros Ouro e Prata. Este exemplo usa três regras definidas nos exemplos anteriores:

- Somente primeira frontal
- Nível Ouro
- Nível Prata

Primeiro, defina uma regra **Melhores vendas** com duas condições, que você aplica quando qualquer condição for atendida:

- Nível Ouro = Verdadeiro
- Nível Prata = Verdadeiro

Em seguida, defina a regra **Melhores vendas** — **Primeira frontal** com duas condições, que você aplica quando todas as condições forem atendidas.

- Somente primeira frontal = Verdadeiro
- Melhores venda = Verdadeiro

Por fim, selecione a opção Adicionar imagem. Aplique as definições clicando em Páginas/documentos baseados em condições e selecionando a regra Melhores vendas — Primeira frontal. Especifique o caminho para a imagem.

Regra com uma condição: uma propriedade de tarefa

Para imprimir NULO: NÃO POSTAR em cada página de uma tarefa de teste:

- Defina uma regra de Tarefa de teste com uma propriedade de tarefa como única condição:
 Tar.TarTeste = Sim
- Selecione a opção Adicionar texto. Aplique as definições clicando em Páginas/documentos baseados em condições e selecionando a regra Tarefa de teste. Selecione Texto como o Tipo de conteúdo e digite NULO: NÃO POSTAR como valor.

Regra com uma condição que usa dados dinâmicos

Quando um demonstrativo possuir endereços diferentes para cobrança e entrega, talvez você queira imprimir nele **Pedido enviado para o endereço de entrega**:

- Defina duas propriedades do documento: doc.endereço.entrega e doc.endereço. cobrança.
- Defina uma regra Enviado para endereço de entrega com a seguinte condição: doc.endereço.entrega ≠ doc.endereço.cobrança
- Selecione a opção Adicionar texto. Aplique as definições clicando em Páginas/documentos baseados em condições e selecionando a regra Enviado para endereço de entrega. Selecione Texto como o Tipo de conteúdo e digite Pedido enviado para o endereço de entrega como valor.

Definindo um acionador condicional


É possível definir texto em um arquivo PDF como acionador para controlar se será aplicada marcação a uma página quando o Ricoh ProcessDirector processar um arquivo PDF.O texto pode também controlar se as opções de mídia e finalização serão aplicadas a uma página e se as propriedades do documento serão extraídas de uma página.



Caso esteja experimentando qual texto usar como acionador condicional, não é preciso salvar o acionador condicional em um arquivo de controle antes de usar o modo de visualização. Para o modo de visualização, o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat gera um arquivo de controle temporário.

Para definir um acionador condicional:

- Abra um arquivo PDF de exemplo no Adobe® Acrobat Professional e carregue um arquivo de controle que contenha a definição de grupo de página.
- Clique um pouco acima e à esquerda do texto a ser usado como acionador condicional. Arraste o mouse para desenhar uma caixa em volta do texto.



Se você desenhar uma caixa em volta de uma área sem texto, o acionador condicional determinará que sua condição seja atendida sempre que uma área não possuir nenhum texto. Essa condição também será atendida quando a área tiver uma imagem ou outra marcação, mas nenhum texto.

- 3. Selecione Definir acionador condicional.
- 4. Verifique se a caixa **Acionador** possui o texto que você selecionou. Do contrário, clique em **Cancelar** e selecione novamente o texto.
- 5. Digite um **Nome** para o acionador. Não utilize espaços ou caracteres especiais (como @, #, \$ ou %) no nome. É possível usar vírgulas e sublinhados (_).
- 6. Clique em OK para criar o acionador.
 - O acionador condicional agora está disponível na lista suspensa para especificar condições ao definir regras.

Exemplo

Você deseja extrair um número de conta do cliente para cada grupo de páginas. Cada fatura presente no arquivo PDF contém a palavra **Conta** perto do canto superior esquerdo da primeira ou segunda página de cada documento. Cada número de conta de cliente está impresso à direita daquela palavra. As faturas mais longas possuem também um número de conta de cliente na terceira página. Desenhe uma caixa em volta da primeira ocorrência da palavra **Conta** do arquivo PDF que você está aprimorando e nomeie o acionador a Ciona_cta.

Em seguida, crie uma regra com uma condição que especifique o acionador: aciona_cta = Conta.

2Por fim, defina uma propriedade do documento que aplique essa regra.

Gerenciando regras

A caixa de diálogo **Gerenciador de Regras** exibe informações sobre suas regras. Você pode definir novas regras e editar ou excluir regras existentes.

Para cada regra, a caixa de diálogo exibe o nome e a descrição da regra. As regras aparecem na lista em ordem alfabética por nome.

Para definir uma nova regra, clique em 🖶o ícone .

Para trabalhar com uma regra, selecione a mesma. Clique em 🛂 ícone para modificar a regra ou 🔳 ícone para excluí-la.

Adicionando marcação a um arquivo PDF

Use o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat para adicionar marcação a um arquivo PDF que represente seus arquivos PDF de produção. Marque um arquivo PDF desenhando uma caixa ao redor do conteúdo existente ou desenhando uma caixa para adicionar nova marcação. É possível visualizar o arquivo PDF quando você adiciona marcação para verificar seu conteúdo e disposição em páginas específicas. Ao terminar de aprimorar o arquivo PDF de exemplo, salve as alterações em um ou mais arquivos de controle e torne-os acessíveis por meio de um servidor do Ricoh ProcessDirector para que ele possa aplicar os arquivos de controle aos arquivos PDF de produção.

Antes de adicionar marcação, como códigos de barra ou imagens, a um arquivo PDF, defina o agrupamento de páginas para os documentos no arquivo PDF. Consulte Definindo um grupo de páginas, p. 65 para obter mais informações. Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe AcrobatAo visualizar a disposição da página para marcação, talvez você não consiga exibir a disposição ou conteúdo que o aplica à marcação no processamento de seus fluxos de trabalho do Ricoh ProcessDirector. O Integridade do PDF Mailroom talvez não tenha acesso a todas as propriedades usadas para definir as regras de disposição de página e o conteúdo de marcação (como no texto e nos códigos de barras). Consulte Visualizando a marcação, p. 60 para obter mais informações.

Quando o Ricoh ProcessDirector aplica marcação definida nos arquivos de controle que você especificou em uma etapa BuildPDFFromDocuments, o Ricoh ProcessDirector aplica a marcação nesta ordem:

- áreas ocultas
- imagens
- texto
- marcas de OMR
- códigos de barras

Adicionando um código de barras a um arquivo PDF

É possível adicionar um código de barras a um arquivo PDF selecionando a área desejada para colocar o código de barras, especificando um tipo de código de barras e adicionando conteúdo. Você pode

limitar a disposição de um código de barras a páginas específicas em cada grupo de páginas especificando uma regra ou digitando os números das páginas.

OPlug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat oferece suporte aos seguintes tipos de códigos de barras:

- 2Of5
- Code39
- Datamatrix
- IMB
- Código QR
- RM4SCC

É possível criar um código de barras a partir do conteúdo de um arquivo PDF. Por exemplo, se o seu processamento extrair o número de conta do cliente de cada correspondência que imprimir, poderá criar um código de barras com base no número da conta. Primeiro, você deve criar uma propriedade de documento para o número da conta. Depois, você poderá selecionar essa propriedade do documento quando definir o conteúdo do código de barras.

Se desejar usar texto no arquivo PDF para acionar a disposição do código de barras em uma página específica de um grupo de páginas, primeiro crie um acionador condicional nesse texto e defina uma regra com esse acionador como condição. Você poderá selecionar essa regra quando definir o código de barras.

Para adicionar um código de barras:

- 1. Abra um arquivo PDF no Adobe® Acrobat Professional e carregue um arquivo de controle que contenha uma definição de grupo de páginas ou defina um grupo de páginas.
- 2. Use o botão esquerdo do mouse para desenhar uma caixa onde você deseja imprimir o código de barras. Não é necessário desenhar a caixa do tamanho exato do código de barras.
 - O código de barras não será redimensionado para se ajustar dentro da caixa. Se desenhar a caixa com o tamanho aproximado do código de barras, você poderá ver sua posição relativa a toda marcação que adicionar ao arquivo PDF.
- 3. Clique em Adicionar código de barras.
- 4. Digite um **Nome** para o código de barras. Não utilize espaços ou caracteres especiais (como @, #, \$ ou %) no nome. É possível usar pontos e sublinhados.
- 5. Opcional: Use a seção Local da janela de definição para alterar a disposição do código de barras inserindo novas coordenadas Horizontal e Vertical. Essas coordenadas especificam a distância entre o canto superior esquerdo da página e o canto superior esquerdo do código de barras antes de qualquer rotação. Se seu equipamento de produção tiver especificação para a localização do código de barras, use essas coordenadas para definir um local preciso.



Largura e Altura alteram o tamanho da caixa de marcação, mas não afetam a localização ou o tamanho do código de barras.

 Selecione a Rotação (graus) em sentido horário. O ponto de referência para girar um código de barras é o canto superior esquerdo.

- 7. Use a seção Condições de Posicionamento para especificar as páginas nas quais colocar o código de barras. Execute uma das seguintes ações:
 - Selecione **Páginas baseadas em uma regra** e, em seguida, selecione uma regra na lista suspensa. A regra padrão é **Todas as páginas**. Você também pode:
 - Clique em para definir uma nova regra. Consulte Definindo uma regra, p. 84 para obter mais informações.
 - Clique em para ir para o Gerenciador de Regras.
 - Selecione **Especificar páginas** e digite as páginas em cada grupo de páginas que você deseja. Você pode:
 - Utilizar um hífen para separar a primeira e a última página de um intervalo de páginas.
 - Usar vírgulas para separar as seleções de páginas.
 - Digitar n para especificar a última página.

Exemplo: um arquivo PDF tem dois grupos de páginas. O primeiro possui quatro páginas e o segundo, sete páginas. Especificar as páginas 3-1 coloca marcação nas páginas 3-4 do primeiro grupo de páginas e nas páginas 3-7 do segundo.

- 8. Use a seção de Configuração do Código de Barras para definir os atributos mecânicos e o tipo do código de barras.
 - 1) Use a lista suspensa **Tipo de código de barras** para selecionar um dos seguintes códigos de barras: **20f5**, **Code39**, **Datamatrix**, **QR**, **IMB** ou **RM4SCC**, **USPS4**.
 - 2) Opcional: Clique no botão **Configurações** para definir os atributos mecânicos do código de barras.

A Tabela Atributos mecânicos do código de barras, p. 90 descreve as configurações para cada tipo de código de barras.

17. Atributos mecânicos do código de barras

Tipo de código de barras	Atributo e descrição
2Of5 e Code39	A unidade de medida dos atributos numéricos desses tipos de código de barras em milímetros.
	barHeight Esse atributo determina a altura vertical de cada barra.
	checksumMode Esse atributo determina o comportamento das somas de verificação:
	 Insira add para adicionar automaticamente a soma de verificação à mensagem.
	 Insira check para verificar a soma de verificação quando renderizar o código de barras.
	Insira ignore para desativar o processamento da soma de verificação.
	Insira auto para ativar o comportamento padrão do código de barras.
	moduleWidth Esse atributo é a largura do elemento estreito.

Time de -4 di	Abillote a description
Tipo de código de barras	Atributo e descrição
	widthFactor Esse atributo é o multiplicador do elemento estreito ou quantas vezes mais largo que o elemento estreito.
Datamatrix	A unidade de medida dos atributos numéricos desse tipo de código de barras em milímetros.
	maxSize Esse atributo determina o número máximo de módulos nas direções X e Y.
	minSize Esse atributo determina o número mínimo de módulos nas direções X e Y.
	moduleWidth Esse atributo determina o tamanho de cada elemento de pixel.
	shape O valor de FORCE_SQUARE força o uso de símbolos quadrados. Nenhum outro valor é suportado.
IMB e RM4SCC	A unidade de medida dos atributos numéricos desses tipos de código de barras em milímetros.
	ascenderHeight Esse atributo define a altura das seções ascendente e descendente das barras longas
	intercharGapWidth Esse atributo define a largura de cada lacuna. O valor inserido deve estar entre 0,38 e 0,63 e deve ter o mesmo valor que moduleWidth.
	moduleWidth Esse atributo define a largura de cada barra e deve ter entre 0,38 e 0,63.
	trackHeight Esse atributo define a altura de cada faixa curta ou barra central e deve ter um valor entre 1,02 e 1,52.
Código QR	A unidade de medida dos atributos numéricos desse tipo de código de barras (moduleWidth) é polegadas.
	encoding Esse atributo define o tipo de codificação do código de barras QR
	Insira Auto para especificar a codificação UTF-8.
	Insira Shift_JIS ou outro tipo de ponto de código Shift JIS suportado, como sjis ou x-sjis, para especificar que os dados em Unicode terão aquele formato.
	↓ Nota
	Os dados de entrada para o código de barras devem estar sempre em pontos de caractere Unicode. Não use Shift_JIS ou outro tipo de dado de entrada que não seja Unicode.
	errorcorrection Esse atributo define a capacidade de restaurar dados em um código de barras QR danificado. Insira L para especificar que 7% do código pode ser restaurado. Insira M para especificar que 15% do código pode ser restaurado. Insira Q para especificar que 25% do código pode ser restaurado.

Insira H para especificar que 30% do código pode ser restaurado.

moduleWidth Esse atributo determina o tamanho de cada elemento de pixel.

version Não altere esse atributo. Ele é reservado para uso futuro.

9. Selecione um dos seguintes na lista **Tipo de conteúd**o.



Como o conteúdo do código de barras é gerado pelo Ricoh ProcessDirector quando ele prepara um arquivo PDF para impressão, o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat nem sempre poderá determinar o conteúdo válido para um código de barras. Por exemplo, alguns códigos de barras não podem aceitar quebras de texto ou linha. Se você incluir um conteúdo de código de barras inválido, o arquivo PDF poderá cair na etapa BuildPDFFromDocuments do Ricoh ProcessDirector.

Propriedade de tarefa	Selecione uma propriedade de tarefa cujo valor você deseje incluir no código de barras.
Propriedade do documento	Selecione uma propriedade de documento cujo valor você deseje incluir no código de barras.
Estatística	Selecione uma estatística cujo valor você deseje incluir no código de barras.
Texto	Insira o texto que desejar incluir no código de barras.
Quebra de linha	Selecione esse tipo de conteúdo quando você quiser forçar uma quebra de linha. A quebra ocorre depois do último caractere do conteúdo anterior do código de barras.
Script	Selecione apenas essa opção apenas sob orien- tação do seu representante de suporte do software.

- 1) Opcional: Se tiver selecionado um **Tipo de conteúdo** de propriedade de documento, propriedade de tarefa ou estatística, você poderá aplicar as regras do modificador de texto para o valor da propriedade ou estatística. Clique em para exibir uma janela Modificar texto para definir uma ou mais regras de extração do modificador para extrair o valor exato de que você precisa.
- 2) Insira o texto no campo **Texto a modificar**. O Ricoh ProcessDirector gera ou extrai estatística e propriedades enquanto processa cada grupo de páginas nos arquivos PDF de produção. Como esses valores não estão disponíveis para o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat, você deverá inserir um valor de texto que represente os valores que o Ricoh ProcessDirector processa. A regra do modificador é um modelo aplicado a todos os valores do tipo de conteúdo selecionado. Por exemplo, talvez seja necessário imprimir apenas os últimos oito dígitos do número da conta do cliente e você tenha armazenado todo o número em uma propriedade de documento. Selecione **Propriedade do documento** como **Tipo de conteúdo** e selecione a propriedade de documento da conta como o **Valor do conteúdo**. Defina duas regras do modificador de texto **Remover caractere** para remover travessões e espaços do número e torná-lo

uniforme e, em seguida, defina uma regra de **Subcadeia por posição** para reter apenas os oito últimos dígitos. Não é necessário conhecer um valor único de uma propriedade de documento para criar regras do modificador, basta conhecer os possíveis formatos que aparecem nos arquivos PDF.

3) Escolha um dos seguintes modificadores:

18. Modificadores de conteúdo

Modificador	Ação
Remover caractere	Digite um caractere ou um caractere (use a barra de espaço para digitar um caractere em branco) em branco que deseja remover do valor. O caractere faz distinção entre maiúsculas e minúsculas. Em seguida, selecione um destes botões:
	Remover todas as instâncias do caractere
	O caractere especificado é removido de todas as posições no valor.
	Por exemplo, um número de conta é: 324-1443255-11. Vo- cê pode digitar um - para desmembrar todos - os caracteres do valor, produzindo 324144325511.
	Remover os caracteres do início
	O caractere especificado é removido do início do valor. Por exemplo, se você digitar um caractere de espaço em branco, todos os espaços em branco serão removidos do início do valor.
	Remover caracteres do final
	O caractere especificado é removido do final do valor. Por exemplo, se você digitar um caractere de espaço em branco, todos os espaços em branco serão removidos do final do valor.
	Remover caracteres do início e do final
	O caractere especificado é removido do início e do final do valor. Por exemplo, se você digitar um caractere de espaço em branco, todos os espaços em branco serão removidos do início e do final do valor.
Subcadeia por posição	Selecione uma referência de Linha de início ou Linha de término na lista Iniciando de. Selecione um número para Primeira posição para indicar o local do primeiro caractere no valor do texto. Selecione um número para Número a reter para indicar quantos caracteres são retidos.

	T
Modificador	Ação
Subcadeia por delimitador	Digite um caractere ou espaço em branco no campo Delimita-dor para indicar onde o valor do texto é dividido em segmentos de sequências de texto separadas. O caractere e a sequência de texto fazem distinção de letras maiúsculas e minúsculas.
	Selecione uma referência de Linha de início ou Linha de término na lista suspensa Iniciando de.
	Selecione um número para Primeira posição para definir a posição do delimitador na sequência de texto.
	Selecione um número para Número a reter para definir o número de segmentos da sequência de texto a reter.
	Por exemplo, para o número da conta: 324-1443255-11, você pode usar "-" como o delimitador para dividir o valor nestas três sequências: 324, 1443255 e 11. Para selecionar a segunda e terceira sequência de caracteres, (1443255 e 11), selecione 2 para Primeira posição e Número a reter .
Teclado com caractere	Selecione uma referência de Linha de início ou Linha de término na lista Local do preenchimento. Insira um caractere ou espaço em branco como caractere do teclado no campo Caractere para preenchimento com.
	Insira um número no campo Tamanho mínimo do texto de pre- enchimento para definir o tamanho mínimo da sequência de texto. Se o número de caracteres na sequência de caracteres for menor que o tamanho mínimo, caracteres de preenchimento serão adicionados até que a sequência de caractere seja igual ao tamanho mínimo.

- 10. Clique em para adicionar uma nova linha de definição de conteúdo. Depois de adicionar todos os tipos de conteúdo e regras de modificador ao código de barras, coloque uma marca de seleção na caixa ao lado de um tipo de conteúdo e use as setas para cima e para baixo para reordenar o conteúdo. Use o ícone de para excluir o conteúdo selecionado.
- 11. Clique em **OK** para criar sua configuração de código de barras.
- 12. Clique em **Ricoh→Visualizar** para verificar se o código de barras tem o conteúdo e a disposição de página pretendidos.
- 13. Opcional: É possível editar a definição do código de barras clicando duas vezes na caixa do código de barras ou clicando com o botão direito do mouse na caixa e clicando em **Propriedades**.
- 14. Quando estiver pronto para salvar todos os aprimoramentos para o arquivo PDF, incluindo a nova definição de código de barras, clique em **Ricoh** → **Salvar Arquivo de Controle**.
- 15. Na etapa BuildPDFFromDocuments do Ricoh ProcessDirector, especifique o nome e local do arquivo de controle que contém a definição do código de barras.

Adicionando marcas de OMR a um arquivo PDF

É possível acrescentar diversas marcas de OMR com diferentes alturas, larguras e densidades a um arquivo PDF. Você pode limitar a disposição das marcas de OMR a páginas específicas em cada grupo de páginas especificando uma regra ou digitando os números das páginas.



Se sua marca de insersores ou outros equipamentos exigirem marcas de OMR específicas, você deverá usar as especificações do fornecedor.

Para adicionar marcas de OMR:

- 1. Abra um arquivo PDF no Adobe® Acrobat Professional e carregue um arquivo de controle que contenha uma definição de grupo de páginas ou defina um grupo de páginas.
- 2. Use o botão esquerdo do mouse para desenhar uma caixa onde você deseja que as marcas de OMR sejam impressa. Não é necessário desenhar a caixa do tamanho exato das marcas de OMR. As marcas de OMR não são redimensionadas para se ajustarem dentro da caixa. Se desenhar a caixa com o tamanho aproximado das marcas de OMR, você poderá ver sua posição relativa a to-
- 3. Selecione Adicionar OMR.

da marcação que adicionar ao arquivo PDF.

- Digite um Nome para as marcas de OMR. Não utilize espaços ou caracteres especiais (como @, #, \$ ou %). É possível usar pontos e sublinhados.
- 5. Opcional: Use a seção Local da janela de definição para alterar a disposição das marcas de OMR inserindo novas coordenadas Horizontal e Vertical. Essas coordenadas especificam a distância entre o canto superior esquerdo da página e o canto superior esquerdo das marcas de OMR. Se seu equipamento de produção tiver especificação para a localização das marcas de OMR, use essas coordenadas para definir um local preciso.



Largura e Altura alteram o tamanho da caixa de marcação, mas não afetam a localização ou o tamanho da marca OMR.

- 6. Use a seção Condições de Posicionamento para especificar as páginas nas quais colocar as marcas de OMR. Execute uma das seguintes ações:
 - Selecione **Páginas baseadas em uma regra** e, em seguida, selecione uma regra na lista suspensa. A regra padrão é **Todas as páginas**. Você também pode:
 - Clicar em para definir uma nova regra. Consulte Definindo uma regra, p. 84 para obter mais informações.
 - Clique em 🛅 para ir para o Gerenciador de Regras.
 - Selecione Especificar páginas e digite as páginas em cada grupo de páginas que você deseja.
 Você pode:
 - Utilizar um hífen para separar a primeira e a última página de um intervalo de páginas.
 - Usar vírgulas para separar as seleções de páginas.
 - Digitar n para especificar a última página.

Exemplo: um arquivo PDF tem dois grupos de páginas. O primeiro possui quatro páginas e o segundo, sete páginas. Especificar as páginas 3-1 coloca marcação nas páginas 3-4 do primeiro grupo de páginas e nas páginas 3-7 do segundo.

7. Use a seção Configuração física para definir o conteúdo e a forma da OMR. Se a lista suspensa Conteúdo de OMR tiver o nome da configuração de que você precisa, selecione-o. Os arquivos de configuração de OMR têm extensão .omr e são salvos por padrão no diretório de dados do aplicativo Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat. Se você precisar de uma configuração diferente da selecionada, clique no botão Gerenciar conteúdo.

Dica: É possível exibir o local do diretório de dados do aplicativo para o usuário atual digitando %appdata% na linha de comando Executar do Windows® e clicando em OK. Em um sistema Windows 7, digite %appdata% no campo Pesquisar Programas e Arquivos no menu Iniciar do Windows.

- Se não quiser modificar o arquivo de configuração de OMR selecionado, clique em Novo ou Copiar.
- 2) Use os botões Adicionar e Remover para gerenciar o conteúdo de OMR na caixa Marcas selecionadas. Use os botões Mover para cima, Mover para baixo e Reverter para especificar a ordem de impressão das marcas.

A Tabela marcas de OMR disponíveis, p. 96 descreve as marcas que podem ser adicionadas à sua definição de OMR.

19. marcas de OMR disponíveis

nome da marca de OMR	Descrição
Em branco	Deixa um espaço igual ao valor de densidade da OMR mais o valor da altura da OMR.
Agrupar	Indica que o grupo de páginas atual precisa ser envelopado. Essa marca geralmente aparece apenas na primeira ou última folha de um grupo de páginas.
Alimentador	Define o local de uma marca da estação do alimentador. Pode haver várias ocorrências desta marca.
Portão	Às vezes usado para marcar o início de um conjunto OMR. Se solicitado, essa marca fica sempre presente.
Paridade	Usado para elevar o número total de barras até a paridade de- sejada, seja par ou ímpar.
Segurança	Às vezes usado para marcar o fim de um conjunto OMR. Se solicitado, essa marca fica sempre presente.
Sequência	Exibe uma sequência usando de uma a três barras ou de uma a quatro barras.
Nulo	Deixa um espaço igual ao valor de Densidade da OMR.

3) Na seção Configuração da OMR da janela Adicionar OMR, selecione primeiro as **Unidades** de medida. Insira valores numéricos nos campos **Altura** e **Comprimento** para definir a altura e

- largura de cada marca de OMR. Insira um valor numérico no campo **Densidade** para definir a distância entre cada marca de OMR.
- 4) Na seção Paridade, selecione se o seu insersor usa a verificação de paridade **Ímpar** ou **Par**.
- 5) Selecione o agrupamento Primeira página ou Última página.
- 6) Se você selecionar um tipo de barra de sequência, use a seção Intervalo da Sequência para especificar 1 até 7 para três barras ou 1 até 15 para quatro barras.
- 7) Se você selecionar um tipo de barra de sequência, use a seção Sequência para definir a ordem de bits das barras de sequência. Selecione **Para cima** para imprimir as barras em uma ordem 1, 2, 4 (três barras) ou em uma ordem 1, 2, 4, 8 (quatro barras). Selecione **Para baixo** para imprimir as barras em uma ordem 4, 2, 1 ou em uma ordem 8, 4, 2, 1.
 - Se a sequência for **Para cima**, uma barra na primeira posição representa 1, na segunda posição representa 2; barras na primeira e na segunda posição representam 3, uma barra na quarta posição representa 4, barras na primeira e na quarta posições representam 5 e assim por diante.
- 8) Depois de definir o conteúdo OMR e a definição da estrutura, clique em **Salvar** e depois em **Cancelar** para retornar à janela principal de configuração de OMR.
- 8. Use o campo Inserções para selecionar um conjunto fixo de inserções para uma tarefa inteira. Você pode inserir um 0 ou um 1 para informar o insersor quais inserções devem ser retiradas em cada um dos documentos de uma tarefa. Por exemplo, em um insersor com estações numeradas de um a seis, se quiser adicionar as inserções das estações dois e quatro, insira o valor 010100 no campo Inserções.
- Clique em Ricoh→Visualização para verificar se a OMR tem a estrutura e a disposição de página que pretendidas.
- 10. Opcional: É possível editar a definição da OMR clicando duas vezes na sua caixa ou clicando com o botão direito do mouse na caixa e selecionando **Propriedades**.
- 11. Quando estiver pronto para salvar todos os aprimoramentos para o arquivo PDF, incluindo a nova definição de marcas de OMR, clique em **Ricoh→Salvar Arquivo de Controle**.
 - Dica: Quando você salva uma configuração de OMR, a definição de OMR é salva em um arquivo de configuração de OMR no diretório do InfoPrint do diretório de dados do seu aplicativo. Quando você marca um arquivo PDF, adiciona marcas OMR e salva um arquivo de controle, a configuração de OMR também é salva no arquivo de controle. Especifique esse arquivo de controle em uma etapa BuildPDFFromDocuments. Não é necessário mover o arquivo de configuração da OMR para um diretório acessível pelo Ricoh ProcessDirector, mas você pode mover o arquivo de configuração de OMR para outro computador usado pelo Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat, se desejar compartilhar a configuração com outra pessoa.
- 12. Na etapa BuildPDFFromDocuments do Ricoh ProcessDirector, especifique o nome e local do arquivo de controle que contém a definição das marcas de OMR.

Adicionando uma imagem a um arquivo PDF

É possível adicionar imagens JPEG, como uma logomarca ou anúncio, ao arquivo PDF. Você pode limitar a disposição de uma imagem a páginas específicas em cada grupo de páginas especificando uma regra ou digitando os números das páginas. O Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat é

capaz de processar somente arquivos JPEG que estejam no formato RGB; o formato CMYK não é suportado.

Para adicionar uma imagem:

- 1. Abra um arquivo PDF no Adobe® Acrobat Professional e carregue um arquivo de controle que contenha um grupo de páginas ou defina um grupo de páginas.
- 2. Use o botão esquerdo do mouse para desenhar uma caixa onde você deseja que a imagem seja impressa. Você também pode colocar uma imagem em uma área oculta na caixa de marcação.



A imagem não é redimensionada para corresponder ao tamanho da caixa. Se desenhar a caixa com o tamanho aproximado da imagem, você poderá ver sua posição relativa a toda marcação que adicionar ao arquivo PDF.

- 3. Clique em Adicionar imagem.
- 4. Use a seção Local da janela de definição para alterar a disposição da imagem inserindo novas coordenadas **Horizontal** e **Vertical**. Essas coordenadas especificam a distância entre o canto superior esquerdo da página e o canto superior esquerdo da imagem.



Largura e Altura alteram o tamanho da caixa de marcação, mas não afetam a localização ou o tamanho da imagem.

- 5. Digite um **Nome** para a imagem. Não utilize espaços ou caracteres especiais (como @, #, \$ ou %). É possível usar pontos e sublinhados.
- 6. Use a seção Condições de Posicionamento para especificar as páginas nas quais colocar a imagem. Execute uma das seguintes ações:
 - Selecione Páginas baseadas em uma regra e, em seguida, selecione uma regra na lista suspensa. A regra padrão é Todas as páginas. Você também pode:
 - Clique em para definir uma nova regra. Consulte Definindo uma regra, p. 84 para obter mais informações.
 - Clique em 🛅 para ir para o Gerenciador de Regras.
 - Selecione **Especificar páginas** e digite as páginas em cada grupo de páginas que você deseja. Você pode:
 - Utilize um hífen para separar a primeira e a última página de um intervalo de páginas.
 - Use vírgulas para separar as seleções de páginas.
 - Digite n para especificar a última página.

Exemplo: um arquivo PDF tem dois grupos de páginas. O primeiro possui quatro páginas e o segundo, sete páginas. Especificar as páginas 3-1 coloca marcação nas páginas 3-4 do primeiro grupo de páginas e nas páginas 3-7 do segundo.

7. Se a imagem que você está definindo existir em um caminho de arquivo que você pode acessar, selecione **Procurar**, clique no arquivo de imagem JPEG que você deseja adicionar no arquivo PDF e clique no botão **Abrir**. Quando você salva a definição de imagem em um arquivo de controle, o arquivo de imagem é incorporado no arquivo de controle. Não é necessário copiar a imagem para um diretório acessível para um servidor do Ricoh ProcessDirector.

Em vez de incorporar o arquivo de imagem em um arquivo de controle, você pode inserir um nome e local do arquivo de imagem que o Ricoh ProcessDirector pode acessar quando uma etapa **BuildPDFFromDocuments** processa arquivos PDF. Se você especificar um local e nome de arquivo de imagem que o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat não consiga localizar, uma mensagem informará que a imagem não foi encontrada. Se desejar usar o arquivo e o caminho da imagem para o servidor do Ricoh ProcessDirector, selecione **Sim**. Do contrário, selecione **Não**.

Para especificar um local de diretório acessível para o Ricoh ProcessDirector, digite o caminho de diretório completo e o nome do arquivo (por exemplo, /aiw/aiw1/images/myimage.jpg). Se o Ricoh ProcessDirector não puder encontrar o arquivo de imagem quando ele processar o arquivo PDF, a tarefa falhará na etapa BuildPDFFromDocuments.

- 8. Clique em **OK** para criar a configuração da imagem.
- Opcional: Clique em Ricoh→Visualizar para verificar se a imagem tem a disposição de página pretendida.
- 10. Opcional: É possível editar a definição da imagem clicando duas vezes na sua caixa ou clicando com o botão direito do mouse na caixa e selecionando **Propriedades**.
- 11. Quando estiver pronto para salvar todos os aprimoramentos para o arquivo PDF, incluindo a nova definição de imagem, clique em **Ricoh→Salvar Arquivo de Controle**.
- 12. Na etapa BuildPDFFromDocuments do Ricoh ProcessDirector, especifique o nome e local do arquivo de controle que contém a definição da imagem.

Ocultando uma área em um arquivo PDF

É possível ocultar uma área de um arquivo PDF definindo um bloco de capa para impedir que uma área de uma página seja exibida ou impressa ao processar um arquivo PDF de produção no Ricoh ProcessDirector.Você pode limitar a disposição de uma área oculta a páginas específicas em cada grupo de páginas específicando uma regra ou digitando os números das páginas.

Normalmente, ocultam-se áreas de um arquivo PDF que contêm imagens, textos, códigos de barras ou outros tipos de marcas ópticas que não são mais necessárias. Por exemplo, se você quiser substituir uma marca óptica por um código e barras Datamatrix menor, desenhe uma caixa sobre a área que contém a marca antiga para ocultá-la. Em seguida, insira um novo código de barras Datamatrix sobre a área oculta. Ricoh ProcessDirectorQuando o processa um arquivo PDF com uma área oculta, ele bloqueia essa área para que ela não receba tinta, portanto a área oculta fica da mesma cor que a mídia de impressão. Quando o Ricoh ProcessDirector aplica marcação a um arquivo PDF, a etapa BuildPDFFromDocuments aplica todas as áreas ocultas antes de aplicar outra marcação.

Para ocultar uma área:

- 1. Abra um arquivo PDF no Adobe® Acrobat Professional e carregue um arquivo de controle que contenha um grupo de páginas ou defina um grupo de páginas.
- 2. Use o botão esquerdo do mouse para desenhar uma caixa ao redor da área do arquivo PDF que você deseja ocultar.
- 3. Clique em Ocultar Área.

- 4. Opcional: Use a seção Local da janela de definição para alterar a disposição e o tamanho da área oculta. As coordenadas Horizontal e Vertical especificam a distância entre o canto superior esquerdo da página e o canto superior esquerdo da área oculta. A Largura e a Altura especificam o tamanho da área oculta.
- Digite um Nome para a área oculta. Não utilize espaços ou caracteres especiais (como @, #, \$ ou %). É possível usar pontos e sublinhados.
- 6. Use a seção Condições de Posicionamento para especificar as páginas nas quais colocar a área oculta. Execute uma das seguintes ações:
 - Selecione **Páginas baseadas em uma regra** e, em seguida, selecione uma regra na lista suspensa. A regra padrão é **Todas as páginas**. Você também pode:
 - Clicar em para definir uma nova regra. Consulte Definindo uma regra, p. 84 para obter mais informações.
 - Clique em 🛅 para ir para o Gerenciador de Regras.
 - Selecione **Especificar páginas** e digite as páginas em cada grupo de páginas que você deseja. Você pode:
 - Utilizar um hífen para separar a primeira e a última página de um intervalo de páginas.
 - Usar vírgulas para separar as seleções de páginas.
 - Digitar n para especificar a última página.
 Exemplo: um arquivo PDF tem dois grupos de páginas. O primeiro possui quatro páginas e o segundo, sete páginas. Especificar as páginas 3-n coloca marcação nas páginas 3-4 do primeiro grupo de páginas e nas páginas 3-7 do segundo.
- 7. Clique em **OK** para criar a definição de área oculta.
- 8. Clique em **Ricoh** → **Visualização** para verificar se a área oculta tem a disposição de página pretendida.
- 9. Opcional: É possível editar a definição da área oculta clicando duas vezes na caixa de área oculta ou clicando com o botão direito do mouse na caixa e selecionando **Propriedades**.
- 10. Quando estiver pronto para salvar todos os aprimoramentos para o arquivo PDF, incluindo a nova definição de área oculta, clique em **Ricoh→Salvar Arquivo de Controle**.
- 11. Na etapa BuildPDFFromDocuments do Ricoh ProcessDirector, especifique o nome e local do arquivo de controle que contém a definição da área oculta.

Adicionando texto a um arquivo PDF

É possível adicionar texto fixo que seja digitado ou texto variável com base em propriedades do documento, propriedades da tarefa ou estatísticas a um arquivo PDF. Também é possível combinar texto fixo e variável em um caixa de texto.

Para adiciona texto:

1. Abra um arquivo PDF no Adobe® Acrobat Professional e carregue um arquivo de controle que contenha um grupo de páginas ou defina um grupo de páginas.

- 2. Use o botão esquerdo do mouse para desenhar uma caixa na área em você deseja adicionar texto.
 - O Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat usa o canto superior esquerdo da caixa de texto para posicionar o texto. Todo texto especificado será impresso no tamanho que você especificar, mesmo que não se ajuste dentro da caixa.
- 3. Clique em Adicionar texto.
- 4. Opcional: Use a seção Local da janela de definição para alterar a disposição do texto inserindo novas coordenadas Horizontal e Vertical. Essas coordenadas especificam a distância entre o canto superior esquerdo da página e o canto superior esquerdo da caixa de texto.



Largura e Altura alteram o tamanho da caixa de marcação, mas não afetam a localização ou o tamanho do texto.

- 5. Digite um **Nome** para a caixa de texto. Não utilize espaços ou caracteres especiais (como @, #, \$ ou %) no nome. É possível usar pontos e sublinhados.
- 6. Selecione a **Rotação (graus)** em sentido horário. O ponto de referência para girar uma caixa de texto é o canto superior esquerdo.
- 7. Use a seção Condições de Posicionamento para especificar as páginas nas quais colocar o texto. Execute uma das seguintes ações:
 - Selecione **Páginas baseadas em uma regra** e, em seguida, selecione uma regra na lista suspensa. A regra padrão é **Todas as páginas**. Você também pode:
 - Clicar em para definir uma nova regra. Consulte Definindo uma regra, p. 84 para obter mais informações.
 - Clicar em para ir para o Gerenciador de Regras.
 - Selecione **Especificar páginas** e digite as páginas em cada grupo de páginas que você deseja. Você pode:
 - Utilizar um hífen para separar a primeira e a última página de um intervalo de páginas.
 - Usar vírgulas para separar as seleções de páginas.
 - Digitar n para especificar a última página.
 Exemplo: um arquivo PDF tem dois grupos de páginas. O primeiro possui quatro páginas e o segundo, sete páginas. Especificar as páginas 3-n coloca marcação nas páginas 3-4 do primeiro grupo de páginas e nas páginas 3-7 do segundo.
- 8. Use a seção Fontes para selecionar a fonte e o tamanho.

A lista suspensa de fontes inclui todas as fontes disponíveis para o Adobe Acrobat exceto aquelas que não permitem incorporação em um arquivo PDF.

Notas

- Para tornar uma fonte disponível para o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat, instale a mesma na pasta Fontes do Windows.
- O Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat não oferece suporte a formas
 de letra alternativas, incluindo ligaduras, letras caudais e formas de letra que variam de
 acordo com o local onde a palavra aparece. Idiomas escritos da direita para a esquerda, como hebraico e árabe, são renderizados incorretamente. A lista suspensa de fontes
 exibe todas as fontes instaladas na pasta Fontes do Windows, incluindo fontes para
 idiomas escritos da direita para a esquerda e formas de letra alternativas não
 suportadas.
- Quando uma fonte é adicionada a um arquivo de controle, é da responsabilidade do usuário verificar se a fonte está licenciada em todas as máquinas que usarão o arquivo de controle para processar um documento PDF.
- 9. Defina o conteúdo do texto que você está adicionando:
 - 1) Selecione o primeiro **Tipo de conteúdo** na lista suspensa. Você pode selecionar, entre os seguintes tipos, qualquer quantidade necessária para definir o conteúdo do texto:

20. Tipos de conteúdo de marcação de texto

Tipo de conteúdo	Descrição
Texto	Digite o texto a ser impresso.
Propriedade do documento	Selecione uma propriedade de documento cujo valor você queira imprimir.
Propriedade de tarefa	Selecione uma propriedade de tarefa cujo va- lor você queira imprimir.
Quebra de linha	Selecione esse tipo de conteúdo para forçar uma quebra de linha. A quebra ocorre depois do último caractere de qualquer conteúdo de texto anterior.
Estatística	Selecione uma estatística cujo valor você queira imprimir.
Script	Selecione apenas essa opção apenas sob ori- entação do seu representante de suporte do software.

- 2) Selecione o **Valor de conteúdo**. A lista suspensa possui os valores disponíveis para selecionar o **Tipo de conteúdo**.
- 3) Opcional: Você pode aplicar regras do modificador de texto para o valor de um **Tipo de conteúdo** de propriedade do documento, propriedade de tarefa ou estatística. Clique em para definir uma ou mais regras do modificador de texto para extrair o valor exato de que você precisa.
- 4) Digite o texto no campo **Texto a modificar**. O Ricoh ProcessDirector gera ou extrai estatística e propriedades enquanto processa cada grupo de páginas nos arquivos PDF de produção. Como

esses valores não estão disponíveis para o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat, você deverá inserir um valor de texto que represente os valores que o Ricoh ProcessDirector processa. A regra do modificador é um modelo aplicado a todos os valores do tipo de conteúdo selecionado. Por exemplo, talvez seja necessário imprimir apenas os últimos quatro dígitos do número do cartão de crédito, sendo que você armazenou o número completo em uma propriedade de documento. Selecione Propriedade do documento como Tipo de conteúdo e selecione a propriedade de documento do cartão de crédito como o Valor do conteúdo. Defina duas regras do modificador de texto Remover caractere para remover travessões e espaços do número e torná-lo uniforme e, em seguida, defina uma regra de Subcadeia por posição para reter apenas os quatro últimos dígitos. Não é necessário conhecer um valor único de uma propriedade de documento para criar regras do modificador, basta conhecer os possíveis formatos que aparecem nos arquivos PDF.

5) Escolha um destes modificadores:

21. Modificadores de conteúdo

	Ação
Modificador	
Remover caractere	Digite um caractere ou um caractere (use a barra de espaço para digitar um caractere em branco) em branco que deseja remover do valor. O caractere faz distinção entre maiúsculas e minúsculas. Em seguida, selecione um destes botões:
	Remover todas as instâncias do caractere
	O caractere especificado é removido de todas as posições no valor.
	Por exemplo, um número de conta é: 324-1443255-11. Vo- cê pode digitar um - para desmembrar todos - os caracteres do valor, produzindo 324144325511.
	Remover os caracteres do início
	O caractere especificado é removido do início do valor. Por exemplo, se você digitar um caractere de espaço em branco, todos os espaços em branco serão removidos do início do valor.
	Remover caracteres do final
	O caractere especificado é removido do final do valor. Por exemplo, se você digitar um caractere de espaço em branco, todos os espaços em branco serão removidos do final do valor.
	Remover caracteres do início e do final
	O caractere especificado é removido do início e do final do valor. Por exemplo, se você digitar um caractere de espaço em branco, todos os espaços em branco serão removidos do início e do final do valor.
Subcadeia por posição	Selecione uma referência de Linha de início ou Linha de término na lista Iniciando de. Selecione um número para Primeira posição para indicar o local do primeiro caractere no valor do

Modificador	Ação
Modificación	texto. Selecione um número para Número a reter para indicar quantos caracteres são retidos.
Subcadeia por delimitador	Digite um caractere ou espaço em branco no campo Delimita- dor para indicar onde o valor do texto é dividido em segmentos de sequências de texto separadas. O caractere e a sequência de texto fazem distinção de letras maiúsculas e minúsculas.
	Selecione uma referência de Linha de início ou Linha de término na lista suspensa Iniciando de.
	Selecione um número para Primeira posição para definir a posição do delimitador na sequência de texto.
	Selecione um número para Número a reter para definir o número de segmentos da sequência de texto a reter.
	Por exemplo, para o número da conta: 324-1443255-11, você pode usar "-" como o delimitador para dividir o valor nestas três sequências: 324, 1443255 e 11. Para selecionar a segunda e terceira sequência de caracteres, (1443255 e 11), selecione 2 para Primeira posição e Número a reter.
Teclado com caractere	Selecione uma referência de Linha de início ou Linha de término na lista Local do preenchimento. Insira um caractere ou espaço em branco como caractere do teclado no campo Caractere para preenchimento com.
	Insira um número no campo Tamanho mínimo do texto de pre- enchimento para definir o tamanho mínimo da sequência de texto. Se o número de caracteres na sequência de caracteres for menor que o tamanho mínimo, caracteres de preenchimento serão adicionados até que a sequência de caractere seja igual ao tamanho mínimo.

- 10. Clique no para adicionar uma nova linha de definição de conteúdo. Depois de adicionar todos os tipos de conteúdo e regras de modificador ao texto que você está adicionando ao arquivo PDF, coloque uma marca de seleção na caixa ao lado de um tipo de conteúdo e use os ícones para cima e para baixo para reordenar o conteúdo. Use o ícone de para excluir o conteúdo selecionado.
- 11. Clique em **OK** para criar a configuração do texto.
- 12. Clique em **Ricoh→Visualizar** para verificar se o texto tem o conteúdo e a disposição de página pretendidos.
- 13. Opcional: É possível editar a definição do texto clicando duas vezes na sua caixa ou clicando com o botão direito do mouse na caixa e clicando em **Editar**.
- 14. Quando estiver pronto para salvar todos os aprimoramentos para o arquivo PDF, incluindo a nova definição de texto, clique em **Ricoh→Salvar Arquivo de Controle**.
- 15. Mova o arquivo de controle para um loca que o Ricoh ProcessDirector possa acessar.

16. Na etapa BuildPDFFromDocuments do Ricoh ProcessDirector, especifique o nome e local do arquivo de controle que contém a definição de texto.

Mídia e finalização

É possível especificar opções de mídia e finalização para seu arquivo PDF e aplicá-las como exceções de página às opções de mídia e finalização em nível de tarefa especificadas para uma tarefa de impressão do Ricoh ProcessDirector.

Você pode aplicar opções de mídia e finalização a um intervalo de páginas ou a documentos (grupos de páginas) de um arquivo PDF. Ao aplicar opções de mídia e finalização a documentos, você pode usar regras predefinidas ou regras personalizadas. Por exemplo, é possível usar uma regra predefinida para imprimir a primeira página de cada documento em papel azul. Você pode definir uma regra personalizada para que cada página com as palavras **Membro Premier** no canto superior direito seja impressa em papel ouro.

As opções de mídia e finalização que você especificar com o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat substituem as opções que o Ricoh ProcessDirector especificar para a tarefa de impressão.

É possível visualizar o arquivo PDF à medida que você adicionar opções de mídia e finalização para verificar se foram aplicadas às páginas pretendidas.

Suas definições de mídia e finalização são salvas no arquivo de controle do Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat e são aplicadas automaticamente à tarefa de impressão que o Ricoh ProcessDirector gerar.

Gerenciando definições de mídia e finalização

A caixa de diálogo **Mídia e Finalização** exibe informações sobre suas definições de mídia e finalização. Você pode editar e excluir definições, definir novas opções de mídia e finalização e definir a ordem em que o Ricoh ProcessDirector aplica essas definições a um arquivo PDF.

Para cada definição, a coluna **Intervalo** mostra a seleção de páginas ou o nome da regra que o Plugin do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat usa para aplicar a definição aos documentos do arquivo PDF. A coluna **Substituição de Papel** exibe opções de mídia e a coluna **Finalização da subcadeia** exibe opções de finalização.

Para definir uma nova opção de mídia ou finalização, clique em 🛨 o ícone .

Para trabalhar com uma definição, selecione a mesma. Clique em 🛂 ícone para modificar a definição ou 🛅 ícone para excluí-la.

Para revisar a ordem em que as definições de mídia e finalização são aplicadas ao arquivo PDF, selecione uma definição. Em seguida, clique na seta para cima ou para baixo para movê-la.

O Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat aplica as definições ao arquivo PDF na ordem em que aparecem na lista, de cima para baixo. Se duas definições especificarem opções conflitantes para a mesma página (por exemplo, dois tipos diferentes de mídia), o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat aplicará a definição mais baixa na lista.

Por exemplo, a primeira definição especifica mídia Carta Azul para a primeira página de cada documento do arquivo PDF. A segunda definição especifica mídia Carta Ouro para a primeira página de cada documento para um membro Clube Ouro. Quando o arquivo PDF for impresso, a primeira página de cada documento para o Clube Ouro será impressa em mídia Carta Ouro. As primeiras páginas de todos os outros documentos serão impressas em mídia Carta Azul. Se a definição mídia Carta Azul estiver abaixo da definição de mídia Carta Ouro, a primeira página de cada documento será impressa em mídia Carta Azul. Nenhuma primeira página será impressa em mídia Carta Ouro.



A ordem das definições de mídia não afeta o modo como o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat aplica definições de finalização e vice versa.

Definindo opções de mídia e finalização

É possível definir opções de mídia e finalização para páginas específicas em cada grupo de páginas especificando uma regra ou digitando os números das páginas. Por exemplo, você pode especificar que as páginas 1–4 de cada grupo de páginas sejam grampeadas. Você também pode especificar que cada primeira página de cada grupo de páginas seja impressa em papel ouro.

Para definir uma opção de mídia ou finalização:

- Clique em Ricoh→Mídia e finalização e, em seguida, clique em

 bo ícone .
- Selecione uma opção de mídia na lista suspensa Substituição de papel ou uma opção de grampeamento na lista suspensa Finalização da subcadeia.



As opções são objetos de mídia do Ricoh ProcessDirector especificados no arquivo media. xm1. Consulte Carregando objetos de mídia, p. 34 para obter mais informações.

- 3. Use a seção Condições de Posicionamento para especificar as páginas para a opção de mídia ou finalização. Execute uma das seguintes ações:
 - Selecione **Páginas baseadas em uma regra** e, em seguida, selecione uma regra na lista suspensa. A regra padrão é **Todas as páginas**. Você também pode:
 - Clique em para definir uma nova regra. Consulte Definindo uma regra, p. 84 para obter mais informações.
 - Clique em 🛅 para ir para o Gerenciador de Regras.
 - Selecione **Especificar páginas** e digite as páginas que você deseja. As opções de mídia e finalização serão aplicadas a essas páginas em cada grupo de páginas. Você pode:
 - Utilizar um hífen para separar a primeira e a última página de um intervalo de páginas.
 - Usar vírgulas para separar as seleções de páginas.
 - Digitar n para especificar a última página em cada grupo de páginas.
 - Por exemplo, um arquivo PDF tem dois grupos de páginas. O primeiro possui quatro páginas e o segundo, sete páginas. Especificar as páginas 3-1 coloca marcação nas páginas 3-4 do primeiro grupo de páginas e nas páginas 3-7 do segundo.

4. Clique em OK.

Sua definição aparece na lista de mídia e finalização.

- 5. Se você tiver várias definições de substituição de papel ou de finalização de subcadeia, use as setas para cima e para baixo para mover a nova definição para a posição apropriada na lista ordenada de definições.
 - O Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat aplica as definições ao arquivo PDF na ordem em que aparecem na lista, de cima para baixo. Se duas definições especificarem opções conflitantes para a mesma página (por exemplo, dois tipos diferentes de mídia), o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat aplicará a definição mais baixa na lista.
- 6. Para verificar se o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat aplicou as opções de mídia e finalização nas páginas pretendidas:
 - 1) Clique em **Ricoh→Visualizar**.
 - Se uma página tiver opções de mídia e finalização, você verá uma anotação rotulada como **Operações de impressão** no canto superior direito.
 - Passe o ponteiro do mouse sobre Operações de impressão para ver o nome da opção de mídia e finalização.

Por exemplo:

```
Mídia = Carta azul
Grampeamento = Esquerda superior (#1)
```

(#1) indica a sequência da página na opção de finalização. Se você especificar grampeamento para as páginas 5–8, a página 5 será #1 e a 8 será #4.

Como alternativa, clique em **Comentário** na barra de ferramentas. No painel **Comentário**, você verá um comentário para cada página com opções de mídia e finalização.

- 7. Quando estiver pronto para salvar todos os aprimoramentos para o arquivo PDF, incluindo as novas definições de mídia e finalização, clique em **Ricoh→Salvar Arquivo de Controle**.
- 8. Na etapa BuildPDFFromDocuments do Ricoh ProcessDirector, especifique o nome e local do arquivo de controle que contém as definições de mídia e finalização.

6. Referência

- Arguivo docCustomDefinitions.xml
- Arquivo docCustomDefinitions.properties
- Arquivo modelo de propriedades do documento
- Arquivo de propriedades do documento
- Arquivo de condições de propriedade
- Nomes de propriedades do banco de dados de Integridade da Sala de Correio PDF
- Fluxos de trabalho para o recurso de Integridade de PDF com a Sala de Correios
- Modelos de etapas para o recurso de Integridade de PDF com a Sala de Correios

Esta seção inclui arquivos de informações sobre formatação e exemplos de configuração.

Arquivo docCustomDefinitions.xml

O arquivo de configuração de propriedades do documento (docCustomDefinitions.xml) define as propriedades usadas para gerenciar documentos. O processo de instalação coloca um arquivo de amostra em /aiw1/samples/configem AIX ou Linux, e em c:\aiw\aiw1\samples\config no Windows.



Caso altere o arquivo docCustomDefinitions.xml após a instalação Integridade do PDF Mailroom, você deverá executar o utilitário **docCustom**.

A amostra de arquivo docCustomDefinitions.xml contém várias seções. Esta tabela resume as seções do arquivo.

22. Seções no arquivo docCustomDefinitions.xml

Seção	Finalidade
Esquema	A seção do esquema identifica o esquema e a cadeia de caracteres exclusiva para as propriedades do documento personalizado. Somente o representante do suporte deve editar esta seção.
Propriedades do banco de dados	Os valores das propriedades do banco de dados são exibidos na interface do usuário; os valores das propriedades limitadas não são exibidos. As razões mais comuns para usar as propriedades do banco de dados, no lugar das propriedades limitadas são:
	Para exibir os valores das propriedades do documento na interface de usuário.
	 Para procurar um documento com base em um determinado valor de propriedade. Por exemplo, se você tiver o recurso de inserção e deseja usar uma propriedade de documento personalizado para procurar documentos para reconciliar ou reimprimir, a propriedade do documento deverá ser uma propriedade do banco de dados.
	A manipulação da propriedade do banco de dados pode degradar o desempenho se você estiver processando um número significativo de documentos. Trabalhe com o representante do suporte para determinar suas necessidades específicas.

Seção	Finalidade
	Se você tiver a extensão do pool do documento, você poderá usar seletores para manipular documentos com base em seus valores de propriedade se as propriedades forem definidas como propriedades de banco de dados.
Propriedades limitadas	As propriedades limitadas podem ser manipuladas em um arquivo de propriedades do documento, mas elas não são armazenadas no banco de dados e seus valores não são exibidos na interface do usuário. Os nomes das propriedades são exibidos na interface do usuário onde for aplicável, por exemplo, na etapa SortDocuments, os nomes de propriedades do documento são exibidos em listas suspensas.
	Os motivos mais comuns para usar as propriedades limitadas, no lugar das propriedades do banco de dados são:
	Evitar a exibição de valores de propriedades sensíveis na interface do usuário, como números de Segurança Social ou quantidades para verificação
	Para maximizar o desempenho
	Trabalhe com o representante do suporte para determinar suas necessidades específicas.
Propriedades de autorização do usuário	Esta seção é opcional. As propriedades de autorização do usuário especificam os grupos de autoridade personalizado para acessar às propriedades do banco de dados.

Seção Esquema

A seção **Esquema** contém um elemento**docCustomDefinitions** e um elemento **schema**. Somente os representantes do suporte devem editar a seção do esquema.

Seção de propriedades do banco de dados

A seção Propriedades do banco de dados contém o elemento docProperty.

As propriedades de banco de dados e as propriedades limitadas podem ser:

- Armazenadas em um arquivo de propriedades do documento
- Usadas com etapas em um fluxo de trabalho para agrupar ou classificar documentos (por exemplo, com o modelo de etapa SortDocuments)
- Vinculados a tags de indexação AFP utilizando o Visual Workbench Document Property Designer
- Definido em tarefas PDF usando Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat



Não definir uma propriedade como propriedade de banco de dados e propriedade limitada. Um comportamento inesperado pode ocorrer.

<docProperty>

Define as propriedades do documento que estão na base de dados.

23. Atributos para o elemento docProperty

Atributo docProperty	Necessário?	Notas
name	Sim	O nome interno da propriedade utilizado por programas que lêem ou escrevem as propriedades. Recomendamos o uso de uma convenção de nomenclatura consistente para seus nomes de propriedades personalizadas, para que sejam exclusivos em todo o sistema. Por exemplo, o arquivo de amostra docCustomDefinitions.xml utiliza o prefixo Doc.Custom para fazer suas propriedades exclusivas do produto base.
acesso	Não	O nível de acesso do usuário para a propriedade. Você pode usar um nível de acesso que já está definido no produto ou pode criar um nível de acesso personalizado se o existente não atende suas necessidades. Consulte a seção Acesso para ter mais informações.
datatype	Sim	O tipo de dados a ser usado para a propriedade. Consulte a próxima tabela.
dbType	Sim	Um parâmetro de banco de dados que especifica o tipo de dados. Consulte a próxima tabela.
subtítulo	Sim	A legenda padrão exibida na interface do usuário para a propriedade. Se você estiver configurando legendas em apenas um idioma, defina as legendas neste arquivo. Se você estiver configurando legendas em mais de um idioma, crie arquivos adicionais de nomes de propriedades do documento (docCustomDefinitions_1 anguageproperties) para os outros idiomas. Para obter mais informações, consulte Arquivo docCustomDefinitions.properties, p. 117.

Atributo docProperty	Necessário?	Notas
shortCaption	Sim	A legenda curta padrão exibida para esta propriedade, quando necessário, como em cabeçalhos das colunas da tabela. Se você estiver configurando legendas curtas em apenas um idioma, defina as legendas neste arquivo. Se você estiver configurando legendas curtas em mais de um idioma, crie arquivos adicionais de nomes de propriedades do documento (docCustomDefinitions_1 anguageproperties) para os outros idiomas. Para obter mais informações, consulte Arquivo docCustomDefinitions. properties, p. 117.
descrição	Sim	A descrição padrão da propriedade documento, que é exibida na interface do usuário como texto de ajuda. Se você estiver configurando descrições em apenas um idioma, defina as legendas neste arquivo. Se você estiver configurando descrições em mais de um idioma, crie arquivos adicionais de nomes de propriedades do documento (docCustom-Definitions_1 anguageproperties) para os outros idiomas. Para obter mais informações, consulte Arquivo docCustomDefinitions.properties, p. 117.

Você pode usar esses tipos de dados e tipos de banco de dados nas definições de propriedades do banco de dados. Lembre-se de que a definição do banco de dados pode restringir ainda mais os valores que podem ser armazenados, além das regras de validação mostradas nesta tabela. Por exemplo, um SMALLINT pode armazenar números inteiros de 0 a 32.767 e um VARCHAR (12) não permite cadeias com mais de 12 caracteres. Os valores de tipo de banco de dados não são sensíveis a maiúsculas.

24. Tipos de dados e tipos de banco de dados para as definições de docProperty

Tipo de dados	Tipo de banco de dados (usado em SQL)	Validação de tipo de dados
Cadeia	CHAR VARCHAR LONG VARCHAR	CHAR: extensão fixa, 1-254 caracteres VARCHAR: extensão variável, 1-32.672 caracteres LONG VARCHAR: extensão variável, 1-32.700 caracteres
IntegerNonNeg	SMALLINT BIGINT INTEGER	SMALLINT: 2 bytes BIGINT: 4 bytes INTEGER: 8 bytes Mínimo=0

Seção de propriedades limitadas

A seção **Propriedades limitadas** contém um ou mais elementos **DocProperty**.

As propriedades de banco de dados e as propriedades limitadas podem ser:

- Armazenadas em um arquivo de propriedades do documento
- Usadas com etapas em um fluxo de trabalho para agrupar ou classificar documentos (por exemplo, com o modelo de etapa SortDocuments)
- Vinculados a tags de indexação AFP utilizando o Visual Workbench Document Property Designer
- Definido em tarefas PDF usando Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat



Não definir uma propriedade como propriedade de banco de dados e propriedade limitada. Um comportamento inesperado pode ocorrer.

<docProperty>

Define as propriedades do documento manipuladas apenas no arquivo de propriedades do documento e não no banco de dados.

25. Atributos para o elemento docProperty

Atributo docProperty	Necessário?	Notas
name	Sim	Recomendamos o uso de uma convenção de no- menclatura consistente para seus nomes de proprie- dades personalizadas, para que sejam exclusivos em todo o sistema. Por exemplo, o arquivo de amostra docCustomDefinitions.xml utiliza o prefixo Doc.Custom para fazer suas propriedades exclusi- vas do produto base.
datatype	Não	Consulte a próxima tabela.
subtítulo	Não	A legenda exibida em listas suspensas na interface do usuário para esta propriedade. Se você estiver configurando legendas em apenas um idioma, defina as legendas neste arquivo. Se você estiver configurando legendas em mais de um idioma, crie um arquivo de nomes de propriedades do documento (docCustomDefinitions_1anguageproperties) para os outros idiomas. Consulte o tópico do centro de informações relacionado para ter mais detalhes.

Você pode usar esses tipos de dados nas definições de docProperty:

26. Tipos de dados do elemento docProperty

Tipo de dados	Validação de tipo de dados	
Cadeia	Nenhum	
IntegerNonNeg	Inteiro entre O e 2147483647	

Seção de propriedades de autorização do usuário

A seção **Propriedades de autorização do Usuário** é opcional. As propriedades de autorização do usuário especificam os grupos de autoridade personalizado para acessar às propriedades do banco de dados. Esta seção contém um ou mais elementos de .acesso.

<access>

Usada para definir a capacidade de ler ou editar propriedades personalizadas. Você usa esses níveis de acesso no elemento docProperty. Você pode usar um dos grupos de segurança padrão que o Ricoh ProcessDirectorfornece, ou definir o seu próprio. Estes são os atributos:

27. Atributos para o elemento de acesso

atributo de acesso	Notas
name	Nome do nível de acesso.
groupAttributeAccess	Capacidade do grupo de usuário para ler ou editar o atributo.

Estes são os níveis de acesso padrão e autorizações que o Ricoh ProcessDirector fornece:

28. Níveis de acesso e autorizações padrão

Nome de acesso	Nome do Grupo	Nível de acesso
genérico	AnyAuthenticated	Acesso do atributo: ler
	Operador	Acesso do atributo: ler
	Supervisor	Acesso do atributo: ler
	Administrador	Acesso do atributo: gravação
attrWriteAdmin	Operador	Acesso do atributo: ler
	Supervisor	Acesso do atributo: ler
	Administrador	Acesso do atributo: gravação
	Todos	Acesso do atributo: ler
	Monitor	Acesso do atributo: ler
attrWriteAdminSuper	Operador	Acesso do atributo: ler
	Supervisor	Acesso do atributo: gravação
	Administrador	Acesso do atributo: gravação
	Todos	Acesso do atributo: ler
	Monitor	Acesso do atributo: ler
attrWriteAdminSuperOper	Operador	Acesso do atributo: gravação
	Supervisor	Acesso do atributo: gravação
	Administrador	Acesso do atributo: gravação
	Todos	Acesso do atributo: ler
	Monitor	Acesso do atributo: ler
actionAdmin	Operador	Acesso a ação: falso
	Supervisor	Acesso a ação: falso
	Administrador	Acesso a ação: verdadeiro

Nome do Grupo Nome de acesso Nível de acesso Todos Acesso a ação: falso Monitor Acesso a ação: falso action Admin SuperAcesso a ação: falso Operador Supervisor Acesso a ação: verdadeiro Administrador Acesso a ação: verdadeiro Todos Acesso a ação: falso Monitor Acesso a ação: falso actionAdminSuperOper Operador Acesso a ação: verdadeiro Supervisor Acesso a ação: verdadeiro Administrador Acesso a ação: verdadeiro Todos Acesso a ação: falso Monitor Acesso a ação: falso

Propriedades do documento definidas automaticamente

Esta tabela lista propriedades do documento que o Ricoh ProcessDirector define automaticamente durante o processamento. Não defina essas propriedades no arquivo docCustomDefinitions.xml.

29. Propriedades do documento definidas automaticamente

Nome do banco de da- dos de propriedades	Definido em	Notas
Doc.ChildJobID	IdentifyPDFDocuments	Um identificador de agrupamento para tarefas filhas. Embora o valor seja definido inicialmente em IdentifyDocuments, ele pode ser atualizado por qualquer etapa que altera o arquivo de propriedades do documento, como SplitDocuments ou CreateJobsFromDocuments.
Doc.ID	WriteDocumentsToDatabase	Um identificador exclusivo para o documento.
Doc.OriginalFirstPage	IdentifyPDFDocuments	O número de página da primeira página do documento.
Doc.OriginalJobID	IdentifyPDFDocuments	O ID da tarefa original.
Doc.OriginalPages	IdentifyPDFDocuments	O número de páginas no documento.
Doc.OriginalSequence	IdentifyPDFDocuments	A sequência do documento na tarefa original. O sistema dá ao primeiro documento o valor de sequência 1, o próximo documento tem o valor de sequência 2, e assim por diante.

Nome do banco de da- dos de propriedades	Definido em	Notas
Doc.OriginalSheets	IdentifyPDFDocuments	O número de folhas necessárias para imprimir o documento.
Doc.SequenceInChild	IdentifyPDFDocuments	A sequência de um documento em uma tarefa filha. Embora o valor seja definido inicialmente em IdentifyPDFDocuments, ele pode ser atualizado por qualquer etapa que altere o arquivo de propriedades do documento, como SortDocuments ou CreateJobsFromDocuments.
Doc.State	WriteDocumentsToDatabase	O estado atual do documento.
Doc.Insert.BinTriggers	Arquivo fbiAdvancedCustom- Definitions.xml	Os compartimentos do insersor que devem oferecer inserções para este documento.
Doc.Insert.DivertBin	Arquivo fbiAdvancedCustom- Definitions.xml	O número do compartimento de saída do insersor para o qual o documento é desviado após a inserção.
Doc.Insert. OriginalBarCode	Arquivo fbiAdvancedCustom- Definitions.xml	Os dados no código de barras que contro- la a inserção do documento.
Doc.Insert. RecipientName	Arquivo fbiAdvancedCustom- Definitions.xml	O nome da pessoa para quem este documento é enviado.
Doc.Insert.ReprintJobId	Etapa CreateInserterReprints (loop aberto)	Para uma tarefa de reimpressão do insersor, o ID da tarefa pai que criou a tarefa.

Arquivo docCustomDefinitions.properties

O arquivo de nomes de propriedades do documento (docCustomDefinitions.properties) define informações de interface de usuário para propriedades de documento personalizado. As entradas do arquivo docCustomDefinitions.properties correspondem aos elementos de docProperty do arquivo docCustomDefinitions.xml.



Se você mudar o arquivo docCustomDefinitions.properties ou quaisquer arquivos docCustomDefinitions_1 anguage.properties após instalarr o recurso, você deverá executar o utilitário docCustom.

As entradas do arquivo docCustomDefinitions.properties são usadas na interface do usuário do Ricoh ProcessDirector ao selecionar propriedades de documento personalizadas das listas, ou ao visualizar a ajuda do campo de uma propriedade de documento personalizada. Um arquivo de amostra está no diretório /samples no CD incluso, e o processo de instalação coloca um arquivo de amostra em /aiw/aiw1/samples/config em AIX ou Linux, e em c:\aiw\aiw1\samples/config no Windows.

Criar um arquivo docCustomDefinitions_1 anguage.properties separado para cada idioma adicional que deseja suportar, usando um identificador de idioma em cada nome de arquivo. Por exemplo:

- docCustomDefinitions_de.properties (alemão)
- docCustomDefinitions_en.properties (inglês)

- docCustomDefinitions_es.properties (espanhol)
- docCustomDefinitions_fr.properties (francês)
- docCustomDefinitions_it.properties (italiano)
- docCustomDefinitions_ja.properties (japonês)
- docCustomDefinitions_pt.properties (português brasileiro)
- docCustomDefinitions_ru.properties (russo)
- docCustomDefinitions_zh.properties (chinês simplificado)
- docCustomDefinitions_tw.properties (chinês tradicional)

Você cria uma estância de legenda curta, e os valores de descrição para cada propriedade de documento.

[propriedade].Short

Uma forma abreviada do nome da propriedade. Esse valor aparece como cabeçalho da coluna nas tabelas na interface do usuário.

[propriedade]

O nome completo da propriedade.

[propriedade]. Descrição

A descrição da propriedade. Use os tags de HTML se deseja formatar o texto. Este conteúdo é exibido na ajuda on-line quando o usuário clica no ícone da Ajuda.

Por exemplo:

```
Doc.Custom.Zip.Short=CEP
Doc.Custom.Zip=código postal
Doc.Custom.Zip.Description=O código postal de um endereço
```

Notas

- Não renomeie o arquivo padrão docCustomDefinitions.properties; um arquivo com este nome deve existir em seu diretório de configuração (/aiw/aiw1/config). Copie o arquivo e nomeie a cópia com o identificador de idioma apropriado conforme a necessidade.
- O arquivo docCustomDefinitions.properties e quaisquer arquivos docCustomDefinitions_ 1 anguage.properties deve usar a codificação de caracteres ISO-8859-1 (página de código). Se você criar seus arquivos docCustomDefinitions.properties em um formato diferente (como Shift JIS ou UTF-8), você deve converter o arquivo para ISO-8859-1 ao colocá-lo no diretório /aiw/aiw1/config.

Arquivo modelo de propriedades do documento

O arquivo modelo de propriedades do documento, se ele existir, determina quais propriedades entram no arquivo de propriedades do documento para cada tarefa. O arquivo de modelo permite controlar o número de propriedades do documento a ser utilizado, como também a ordem das colunas no arquivo de propriedades do documento. Se você precisar maximizar o desempenho do sistema atribuindo apenas um subconjunto das propriedades do documento, certifique-se de que todas as propriedade necessárias para o fluxo de trabalho das etapas estão listadas no arquivo modelo de propriedades do documento. Um arquivo de amostra está localizado no CD do produto no diretório /samples. Após a

instalação, você pode encontrá-lo no diretório /path/extensions/doc/samples/. Por exemplo, para o Integridade do PDF Mailroom no AIX ou Linux, o caminho é /opt/infoprint/ippd. No Windows, o caminho é C:\Program Files\Ricoh\ProcessDirector.

O arquivo modelo de propriedades do documento relaciona os nomes de banco de dados das propriedades do documento. Você pode incluir todas as entradas em uma única linha com um espaço ou um caractere de tabulação entre cada propriedade ou poderá colocar cada entrada em uma linha separada. Quando uma etapa baseada no modelo de etapas ReadDocumentsFromDatabase cria o arquivo de propriedades do documento, ela copia a primeira linha do arquivo modelo. Então a etapa cria uma linha separada para cada documento associado à tarefa. Cada linha de descrição do documento relaciona os valores da propriedade, separados por um caractere de tabulação ou espaço, na mesma ordem em que aparecem na primeira linha. Se um valor estiver como Não definido, uma cadeia vazia (") é colocada no arquivo.

O uso do arquivo modelo de propriedades do documento é opcional, mas é recomendado se você precisar maximizar o desempenho. Se você não usá-lo, todas as propriedades do documento serão incluídas no arquivo de propriedades do documento gerado.

O arquivo modelo de propriedades do documento deve incluir todas as propriedades necessárias para as etapas que processam o arquivo de propriedades do documento. Além disso, o arquivo modelo de propriedades do documento deve incluir certas propriedades, dependendo da etapa que estiver usando o arquivo de modelo. Estas propriedades são exigidas pelo BuildPDFFromDocuments:

- Doc.ChildJobID (*)
- Doc.OriginalJobID(*)
- Doc.OriginalSequence (*)
- Doc.SequenceInChild(*)
- Doc.OriginalSheets

As propriedades de documentos marcadas com um asterisco (*), como também a propriedade Doc.ID, são automaticamente incluídas no arquivo de propriedades do documento mesmo que estejam ou não definidas no modelo.

Arquivo de propriedades do documento

Integridade do PDF Mailroomusa informações do arquivo de propriedades do documento nesses processos:

- Passos que classificam, agrupam e dividem documentos. Por exemplo, se você quiser usar uma etapa para classificar documentos por Código Postal, uma propriedade, como Doc.Custom.ZipCode deve estar no arquivo de propriedades do documento.
- Programas externos que processam as propriedades do documento.
- Etapas que processam os documentos AFPTM, como as etapas baseadas nos modelos de etapas CreateAFPJobsFromDocuments e BuildAFPFromDocuments. Tanto para as etapas CreateAFPJobs-FromDocuments ou BuildAFPFromDocuments serem executadas com êxito, essas propriedades devem estar incluídas no arquivo de propriedades do documento:
 - Doc.OriginalJobID
 - Doc.ChildJobId
 - Doc.SequenceInChild

- Doc.OriginalSequence
- Doc.OriginalSheets
- Doc.DataOffset
- Doc.DataLen
- Etapas que processam os documentos PDF, como as etapas baseadas no modelo de etapas BuildPDFFromDocuments. Para as etapas BuildPDFFromDocuments serem executadas com êxito, essas propriedades devem estar incluídas no arquivo de propriedades do documento:
 - Doc.OriginalJobID
 - Doc.ChildJobId
 - Doc.SequenceInChild
 - Doc.OriginalSequence
 - Doc.OriginalSheets

A primeira linha do arquivo de propriedades do documento contém as informações do arquivo modelo de propriedade do documento. Cada linha adicional contém valores para cada uma das propriedades de um documento.

O arquivo de propriedades do documento é criado automaticamente.

- Se você usar uma etapa baseada no modelo de etapas IdentifyDocuments, a etapa cria o arquivo de propriedades do documento usando o arquivo de controle do Visual Workbench como um guia.
- Se você usar uma etapa baseada no modelo de etapas IdentifyPDFDocuments, a etapa cria o arquivo de propriedades do documento usando o arquivo de controle do Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat como um guia.
- Se você usar uma etapa baseada no modelo de etapas ReadDocumentsFromDatabase, a etapa cria
 o arquivo de propriedades do documento usando um arquivo de modelo de propriedades do documento como guia.
- Se você usar uma etapa baseada no modelo de etapa CreateJobsFromDocuments ou CreatePDF-JobsFromDocuments, a etapa cria o arquivo de propriedades do documento para tarefas filho usando o arquivo de propriedades do documento da tarefa pai (atual) como guia.

As etapas GroupDocuments, SortDocuments e SplitDocuments da fase de Montagem podem manipular o arquivo de propriedades do documento. O arquivo de propriedades do documento também pode ser usado por um programa externo ou um etapa personalizada que você criar.

Um arquivo de propriedades do documento sempre contém o Doc.ChildJobld propriedades e Doc.SequenceInChild. Se uma etapa (como GroupDocuments) que cria grupos de documento for executada, o arquivo de propriedades do documento irá conter mais de um valor para Doc.ChildJobld.

O arquivo de propriedades do documento é armazenado no diretório spool de tarefa e tem o formato jobid.document.dpf (por exemplo, /aiw/aiw1/spool/default/10000009/10000009.document.dpf). Os valores estão no formato UTF-8 e separados por guias.

Algumas informações do arquivo de propriedades do documento não são armazenadas no banco de dados, e são usadas somente durante o processamento das etapas. Estas informações, por exemplo, estão no arquivo de propriedades de documentos e não no banco de dados:

Doc.DataOffset

O deslocamento dos dados de impressão para o documento no arquivo de impressão original da tarefa.

Doc.DataLen

A extensão dos dados de impressão para o documento no arquivo de impressão original da tarefa.

Arquivo de condições de propriedade

As etapas com base no modelo de etapas SetDocPropsFromConditions definem as propriedades de documento ou propriedades de tarefa da tarefa atual usando um arquivo de condições de propriedade. As condições definidas no arquivo usam um formato valor separado por vírgula (CSV). Um arquivo de amostra de condições de propriedade está em /aiw/aiw1/samples/doc/DocPropConditions.csv.

Você pode usar o arquivo de condições de propriedade para definir os valores das propriedades com ou sem as condições. Você também pode usar um arquivo separado **incluir** para definir as propriedades usando um formato propriedade = valor.

Definindo valores utilizando condições

A primeira linha no arquivo de condições de propriedade é uma linha de cabeçalho que lista os nomes de banco de dados das propriedades da tarefa ou do documento, separados por vírgulas. Normalmente, a parte mais à esquerda da linha do cabeçalho especifica as propriedades para testar uma ou mais condições, embora esta ordem não seja necessária.

A linha de cabeçalho é seguida por uma ou mais linhas de condição que define as condições e os valores de propriedade a serem definidos quando todas as condições nessa linha forem verdadeiras. Você pode pensar em cada linha representando uma instrução de condição se-então. Todas as condições especificadas em uma linha são logicamente Ligadas juntas e devem ser todas verdadeiras. Se qualquer uma das condições de uma linha não for verdadeira, nenhum dos valores dessa linha será definido. Os valores das linhas de condição são separados por vírgulas.

Este é um exemplo de um arquivo de condições de propriedade que define valores de propriedade com base nas condições:

```
Doc.Custom.MailCategory,Job.Name,Doc.Run.PAVE
=USPS,,Sim
=USPS,~XYZ*,Não
=NonUSPS,,Não
=Exception,,Não
```

A primeira condição se-então especifica que se uma categoria item de correio for USPS, Ricoh Process-Director define a propriedade Doc.Run.PAVE para Sim. A segunda linha define o valor Doc.Run.PAVE para Não se o nome da tarefa começar com XYZ.

Recomendamos que você coloque todas as propriedades que fazem parte das condições para a esquerda das propriedades que estão recebendo valores.

As propriedades que fazem parte das condições usam os caracteres da condição deste conjunto:

30. Os caracteres de condição no arquivo de condições

Caracteres de condição	Condição	Exemplo/Observação
=[valor]	igual a	=Fir
<>[valor]	Não Igual a ()	⇔Fir
<[valor]	Menor que (<)	<4900000
>[valor]	Maior que	>61000
<=[valor]	Menor ou igual a	<=61207
>=[valor]	maior que ou igual a ()	>=61207
~[valor]	similar	~INSURE*.PDF
!~[valor]	não semelhante	!~*.PDF
"([val1],[val2],)"	em (deve iniciar e terminar entre parênteses cercados por aspas)	"(PRTA, PRTB)"
"!([val1],[val2],)"	não em (deve iniciar e terminar entre parênteses cercados por aspas)	"!(PRTA, PRTB)"
(em branco)	curinga (*)	Quando uma condição está em branco, isto é sempre considerado verdadeiro.

Observações:

- Você pode usar o sinal de cerquilha (#) para adicionar comentários. Apenas as linhas completas podem ser consideradas para comentários, o caractere # deve estar na primeira posição na linha.
- Os espaços podem separar os caracteres de palavra-chave dos valores de condição.
- Ao definir propriedades posicionais, você pode escolher um destes dois formatos: propriedadenome[processo-nome][fase-nome][etapa-nome] ou [fase-nome][etapa-nome]. Você não pode usar as propriedades de posição para definir outras propriedades.
- Os caracteres ? e * são caracteres curinga utilizados com as condições similar e não similar. O ponto de interrogação corresponde aos caracteres simples e o asterisco corresponde a qualquer número de caracteres.
- Você pode usar a notação de símbolo Ricoh ProcessDirectorno arquivo de condições para definir condições ou atribuir valores com base no valor atual de um documento particular ou da propriedade de tarefa. Consulte o tópico relacionado sobre Referência para obter uma descrição da sintaxe de notação de símbolo. Você também pode usar a notação de símbolo combinada com valores literais de cadeia, consulte abaixo para ter mais informações.
- Se um campo de condição possui um sinal de igual (=) sem um valor, a condição será verdadeira se o valor da propriedade da tarefa for nulo. Se um campo tiver um valor vazio, a propriedade é ignorada para essa linha, não faz parte de qualquer condição e seu valor não é alterado. Devido a esta regra, a etapa não poderá definir uma propriedade de tarefa como nula. Para definir manualmente uma propriedade como nula, use a expressão \${ null}.

- Cada linha é avaliada de forma independente.
- Todas as linhas com as condições que correspondem a propriedades de uma tarefa ou documento são aplicadas. As linhas são aplicadas na ordem em que ocorrem no arquivo de condições. Dentro de cada linha, os valores de propriedade são aplicados da esquerda para a direita.
- Os espaços em branco do início à esquerda e do final à direita são removidos dos valores de campo antes que qualquer comparação ou operação de conjunto ocorra. Os espaços em branco dentro de um valor (não à esquerda ou à direita) são mantidos.

Uso de um segmento de um valor de propriedade com a notação símbolo e o especificador de subcadeia

Se você quiser usar apenas uma parte de uma propriedade em uma condição - como usar apenas os 5 primeiros caracteres do valor de uma propriedade - você poderá usar o especificador de subcadeia para indicar a parte da propriedade que deseja usar.

A sintaxe é:

\${property_name;substr;start;length}

em que:

property_name é o nome da propriedade, como Job.Name.

início é a posição da cadeia de onde você deseja iniciar.

extensão é o número de caracteres a ser usado na condição, se você digitar uma extensão que tiver um número de caracteres acima do número da propriedade, o restante da propriedade será usado.



A cadeia é indexada em base zero, por exemplo, o primeiro caractere está na posição 0 e o 5° caractere está na posição 4.

Esta tabela mostra alguns exemplos:

31. Exemplos de valores de sub cadeia

O arquivo de condições de propriedade contém	Valor da propriedade	Resultado
\${Job.Name;substr;0;4}	Job.Name = USPS-FullService	USPS
\${Job.Name;substr;5;8}	Job.Name = USPS-OversizeFlat	Tamanho excessivo

Criação de valores concatenados com a notação de símbolo

Além de usar a notação de símbolo para definir as condições ou atribuir valores com base no valor atual de uma determinada propriedade, você pode combinar símbolos para criar um valor único concatenado, ou usá-los com cadeias literais.

Esta tabela mostra alguns exemplos:

32. Exemplos de concatenação de valores de propriedade

O arquivo de condições de propriedade contém	Valores de propriedade reais	Resultado
<pre>Job.Custom.A,Job.Custom.Z \${Job.Custom.D}\${Job.Custom.E},4</pre>		
	Job.Custom.D=5 e Job.Cus-	Job.Custom.A=59
	tom.E=9	Job.Custom.Z=4
Doc.Custom.MailCategory,Job.Name,Doc.Run.PAVE = USPS,\${Job.Custom.D}Flat,No		
	Doc.Custom.MailCategory= USPS	Job.Custom.D=Oversize
		Job.Name=OversizeFlat
		Doc.Run.PAVE=No

Definição de valores sem definição das condições

O formato do arquivo de condições é o mesmo, com uma linha de cabeçalho que contém nomes de propriedades de banco de dados e uma segunda linha que lista valores de propriedade. No entanto, o arquivo de condições contém apenas duas linhas. Se você incluir mais de uma linha de valores de propriedade, apenas os valores especificados na última linha serão salvos.

Este é um exemplo de um arquivo de condições de propriedade que define valores de propriedade sem o uso das condições:

Doc.Custom.MailCategory, Job.Name, Doc.Run.PAVE USPS.PostalDiscount.Sim

Definindo valores com um arquivo de inclusão em separado

Se você tiver uma coleção de propriedades que permanece a mesma para vários fluxos de trabalho, defina essas propriedades em um arquivo de inclusão separado que você consulte no arquivo de condições de propriedade.

Para fazer referência a um arquivo de inclusão em separado, coloque @include na linha de cabeçalho do arquivo de condições de propriedades e especifique o caminho relativo ou absoluto para o arquivo de inclusão na segunda linha do arquivo de condições de propriedades.

Este é um exemplo de um arquivo condições de propriedades que contém @ include e um caminho para um arquivo de inclusão separado:

Doc.Custom.MailCategory, Job.Name,@include USPS, Priority, ... / prop-assignments/usps-properties.txt Neste exemplo, a propriedade Categoria de Correio é atribuída com o valor de USPS, a propriedade Nome da tarefa é atribuída com valor Prioridade, e o caminho relativo para o arquivo de inclusão uspsproperties.txt é especificado.

O arquivo de inclusão define valores de propriedade com o uso do formato. *Nome de propriedade = Va 1 ue*. Este exemplo mostra o formato do arquivo de inclusão:

Doc.Insert.RecipientName=George Rogers
Job.CustomerName=CerbCo

O arquivo de condições é processado da esquerda para a direita e de cima para baixo. Esta tabela contém exemplos para mostrar como o arquivo de condições de propriedade e o arquivo de inclusão podem substituir propriedades que foram definidas anteriormente. (Estes exemplos são apenas para ilustração e não são destinados a usos reais do arquivo de condições).

33. Exemplos de ordem de processamento para o arquivo de condições e arquivo de inclusão

O arquivo de condições de propriedade contém	O arquivo de inclusão contém	Resultado	
Job.Name,@include =,/prop-assignme	Job.Name,@include =,/prop-assignments/usps-properties.txt		
	Job.Name=FlatFold	Se o Nome da tarefa não estiver defini- do, o arquivo de inclusão define como FlatFold.	
	Doc.Custom.Zip, Doc.Custom.Location, Doc.Custom.Location, @include <50000, EAST, NEW HAMPSHIRE, C:/Projects/data.txt		
	Doc.Custom.Location = CONCORD Job.CityPopulation = 42400	Se Zip for <50000, o arquivo de condições define Local = LESTE, em seguida o arquivo de condições define Local = NEW HAMPSHIRE, em seguida o arquivo de inclusão C:/Projects/data.txt define CityPopulation = 42400. Doc.Custom.Location = CONCORD Job.CityPopulation = 42400	
Doc.Custom.Zip, Doc.Custom.Location,@include, Doc.Custom.Location <50000, EAST, C:/Projects/data.txt, NEW HAMPSHIRE			
	Doc.Custom.Location = CONCORD Job.CityPopulation = 42400	Se o Zip for <50000, o arquivo de condições define Local = LESTE, em seguida o arquivo de inclusão C:/Projects/data.txt define Local = CONCORD e CityPopulation = 42400, o arquivo de condições define Local = NEW HAMPSHIRE.	

O arquivo de condições de propriedade contém	O arquivo de inclusão contém	Resultado
		Doc.Custom.Location = NEW HAMPSHIRE Job.CityPopulation = 42400
Doc.Custom.Zip, Doc.Custom.Location,@include,@include <50000, EAST, C:/Projects/data.txt, C:/Projects/data2.txt		
	C:/Projects/data.txt Doc.Custom.Location = CONCORD Job.CityPopulation = 42400 C:/Projects/data2.txt Doc.Custom.Location = US ROUTE 202 Job.CityPopulation = 52400	Se o Zip é <50000, o arquivo de condições define Local = LESTE, em seguida, o arquivo de inclusão C:/Projects/data.txt define Local = CONCORD e População = 42400, então o arquivo de inclusão C:/Projects/data2.txt define Local = US ROUTE 202 e CityPopulation = 52400. Doc.Custom.Location = US ROUTE 202 Job.CityPopulation = 52400



Você pode usar Ricoh ProcessDirector a notação de símbolo como parte do nome do arquivo de inclusão. Por exemplo, se você usar o nome do arquivo de inclusão \${Job.RequestedPrinter}. equipmentprops.txt, o sistema pode escolher o conjunto correto de propriedades a definir para cada impressora solicitada (para cada valor de Job.RequestedPrinter). Consulte o tópico relacionado sobre Referência para obter uma descrição da sintaxe de notação de símbolo.

Nomes de propriedades do banco de dados Integridade do PDF Mailroom

As mensagens podem se referir às propriedades por seus nomes de bancos de dados.

Propriedades do banco de dados

34. Propriedades do banco de dados Integridade do PDF Mailroom

Nome do banco de dados	Descrição
Doc.CurrentJobID	O número de tarefa associado.
Doc.ID	Atribuído por Ricoh ProcessDirector como um identificador exclusivo para um documento no banco de dados de documento; definido automaticamente quando WriteDocumentsToDatabase é executado.
Doc.OriginalJobID	O número da tarefa que recebeu o documento no sistema.
Doc.OriginalPages	O número de páginas no documento na tarefa original.

Nome do banco de dados	Descrição
Doc.OriginalSequence	A posição relativa deste documento na tarefa original. Por exemplo, o primeiro documento na tarefa exibe um valor de 1, o segundo documento na tarefa exibe um valor de 2 etc.
Doc.OriginalSheets	O número de folhas para o documento na tarefa original.
Doc.State	O estado do documento.
Job.BuildPDFControlFile1	Especifica o caminho e o nome de um arquivo de controle que Ricoh ProcessDirector usa nesta etapa.
Job.BuildPDFControlFile2	Especifica o caminho e o nome de um arquivo de controle que Ricoh ProcessDirector usa nesta etapa.
Job.BuildPDFControlFile3	Especifica o caminho e o nome de um arquivo de controle que Ricoh ProcessDirector usa nesta etapa.
Job.BuildPDFControlFile4	Especifica o caminho e o nome de um arquivo de controle que Ricoh ProcessDirector usa nesta etapa.
Job.Conditions.ChangeJobType	Especifica o novo fluxo de trabalho para o qual esta tarefa será transferida.
Job.Doc.ChildJobType	Especifica o fluxo de trabalho para tarefas filhas criadas por uma etapa com base no modelo de etapa CreateJobsFromDocuments.
Job.Doc.DocumentCount	Especifica o número total de documentos de uma tarefa. O valor desta propriedade é exibido apenas após uma etapa baseada em execuções de WriteDocumentsToDatabase ou UpdateDocumentsInDatabase.
Job.Doc.DocumentPropertyTemplate	Especifica o caminho e o nome de um arquivo de modelo que contém as propriedades do documento.
Job.Doc.EnhancePDFControlFile	Especifica um arquivo de controle que define o processamento adicional dos documentos da tarefa.
Job.Doc.GroupFirst	Especifica o critério de agrupamento principal para documentos; Ricoh ProcessDirector cria uma tarefa filha para cada combinação distinta de valores dos seis atributos de agrupamento.
Job.Doc.GroupSecond	Especifica o segundo critério de agrupamento para documentos; Ricoh ProcessDirector cria uma

Nome do banco de dados	Descrição
	tarefa filha para cada combinação distinta de va- lores dos seis atributos de agrupamento.
Job.Doc.GroupThird	Especifica o terceiro critério de agrupamento para documentos; Ricoh ProcessDirector cria uma tarefa filha para cada combinação distinta de valores dos seis atributos de agrupamento.
Job.Doc.GroupFourth	Especifica o quarto critério de agrupamento para documentos; Ricoh ProcessDirector cria uma tarefa filha para cada combinação distinta de valores dos seis atributos de agrupamento.
Job.Doc.GroupFifth	Especifica o quinto critério de agrupamento para documentos; Ricoh ProcessDirector cria uma tarefa filha para cada combinação distinta de valores dos seis atributos de agrupamento.
Job.Doc.GroupSixth	Especifica o sexto critério de agrupamento para documentos; Ricoh ProcessDirector cria uma tarefa filha para cada combinação distinta de valores dos seis atributos de agrupamento.
Job.Doc.HonorGroups	Especifica se deve ser efetuada a mesclagem de grupos existentes antes da aplicação dos critérios de agrupamento.
Job.Doc.MaxDocsPerChildJob	Especifica o número máximo de documentos em uma tarefa filha criada por uma etapa baseada no modelo de etapa SplitDocuments.
Job.Doc.MaxSheetsPerChildJob	Especifica o número máximo de folhas físicas em uma tarefa filha criada por uma etapa baseada no modelo de etapa SplitDocuments.
Job.Doc.SortDirectionFirst	Especifica a propriedade para o primeiro sentido de classificação.
Job.Doc.SortDirectionSecond	Especifica a propriedade para o segundo sentido de classificação.
Job.Doc.SortDirectionThird	Especifica a propriedade para o terceiro sentido de classificação.
Job.Doc.SortDirectionFourth	Especifica a propriedade para o quarto sentido de classificação.
Job.Doc.SortDirectionFifth	Especifica a propriedade para o quinto sentido de classificação.
Job.Doc.SortDirectionSixth	Especifica a propriedade para o sexto sentido de classificação.
Job.Doc.SortFirst	Especifica o primeiro critério de classificação.

Nome do banco de dados	Descrição
Job.Doc.SortSecond	Especifica o segundo critério de classificação.
Job.Doc.SortThird	Especifica o terceiro critério de classificação.
Job.Doc.SortFourth	Especifica o quarto critério de classificação.
Job.Doc.SortFifth	Especifica o quinto critério de classificação.
Job.Doc.SortSixth	Especifica o sexto critério de classificação.
Job.Doc.SplitBoundaryProperty	Especifica o nome da propriedade do documento a ser usada, além da contagem de documento ou de folha para dividir tarefas.
Job.Doc.SplitBoundaryExceedMax	Especifica se deve ser substituído o limite de divi- são para que mais documentos sejam adiciona- dos à tarefa filha atual até que o próximo limite de divisão seja atingido.
Job.IdentifyPDFControlFile	Especifica o caminho e o nome do arquivo de controle que o Ricoh ProcessDirector usa nesta etapa.

Fluxos de trabalho para o recurso de Integridade de PDF com a Sala de Correios

O recurso de Integridade de PDF com a Sala de Correios oferece fluxos de trabalho que você pode usar como exemplos para criar seus próprios fluxos de trabalho.

Assemble PDF

O fluxo de trabalho AssemblePDF monta um novo arquivo PDF com base na marcação especificada nos arquivos de controle do plug-in. Por exemplo, se você dividir uma tarefa PDF em tarefas filhas, use AssemblePDF como fluxo de trabalho que cria e imprime as tarefas filhas.

Se a marcação que você está implementando não exigir a criação de tarefas filhas, use o fluxo de trabalho EnhancePFDocuments em vez desse.

Fases e Etapas

Receber:

SetJobPropsFromTextFile DetectInputDataStream

Montar:

BuildPDFFromDocuments

Imprimir:

CountPages

CreatePageRanges

PrintJobs

Concluir:

WaitForRelatedJobs RetainCompletedJobs

RemoveJobs

EnhancePDFDocuments

O fluxo de trabalho EnhancePDFDocuments identifica documentos e aplica marcação com base nos arquivos de controle do Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat incluídos em uma etapa baseada na etapa BuildPDFFromDocuments.

Fases e Etapas

Receber:

SetJobPropsFromTextFile

Preparar:

CountPages

IdentifyPDFDocuments

Montar:

BuildPDFFromDocuments

Imprimir:

CountPages

CreatePageRanges

PrintJobs

Concluir:

RetainCompletedJobs

RemoveJobs

PrintPDFInsert_I

Use este para imprimir, inserir e reconciliar tarefas PDF que um outro tenha recebido. Use este quando você não quiser enviar um arquivo de controle para o controlador do insersor dessa tarefa.

6

Fases e Etapas

Receber:

SetJobPropsFromTextFile

Montar:

SetInsertProperties

BuildPDFFromDocuments

Imprimir:

CountPages

Create Page Ranges

Printlobs

Inserir:

InsertJobs Reconciliar

CreateInserterReprints

Concluir:

RetainCompletedJobs

RemoveJobs

PrintPDFInsert_II

Use este para imprimir, inserir e reconciliar tarefas PDF que um outro tenha recebido. A fase de Inserção contém etapas para gravar e enviar um arquivo de controle para o controlador de insersor para a tarefa.

Fases e Etapas

Receber:

SetJobPropsFromTextFile

Montar:

SetInsertProperties

BuildPDFFromDocuments

Imprimir:

CountPages

CreatePageRanges

PrintJobs

Inserir:

WriteInserterControlFile SendInserterControlFile

InsertJobs

Reconciliar

CreateInserterReprints

Concluir:

Retain Completed Jobs

RemoveJobs

ReceivePDFInsert_I

Utilize este para receber tarefas PDF no sistema e prepará-las para a inserção. Ele transmite a tarefa para o PrintPDFInsert_I, que não envia um arquivo de controle para o controlador do insersor.

Fases e Etapas

Receber:

SetJobPropsFromTextFile DetectInputDataStream

Preparar:

CountPages

IdentifyPDFDocuments

WriteDocumentsToDatabase

Montar:

ChangeJobType

Concluir:

RemoveJobs

ReceivePDFInsert_II

Utilize este fluxo de trabalho para receber tarefas PDF no sistema e prepará-las para a inserção. Este fluxo de trabalho transmite a tarefa para o fluxo de trabalho PrintPDFInsert_II, que envia um arquivo de controle para o controlador do insersor.

Fases e Etapas

Receber:

SetJobPropsFromTextFile DetectInputDataStream

6

Preparar:

CountPages

IdentifyPDFDocuments

WriteDocumentsToDatabase

Montar:

ChangeJobType

Concluir:

RemoveJobs

SortPDF

O fluxo de trabalho SortPDF identifica os documentos em um único arquivo PDF e os classifica para impressão na ordem especificada.

Fases e Etapas

Receber:

Set Job Props From Text File

Preparar:

CountPages

IdentifyPDFDocuments

Montar:

SortDocuments

BuildPDFFromDocuments

Imprimir:

CountPages

CreatePageRanges

PrintJobs

Concluir:

RetainCompletedJobs

RemoveJobs

SortSplitPDF

O fluxo de trabalho SortSplitPDF identifica os documentos em um único arquivo PDF e, em seguida, classifica, agrupa e divide os documentos agrupados para criar diversas tarefas de impressão. Nenhum modelo de etapa está incluído na fase Imprimir porque a etapa CreateJobsFromDocuments cria tarefas filha cujos fluxos de trabalho contêm as instruções de impressão da tarefa.

Fases e Etapas

Receber:

SetJobPropsFromTextFile

Preparar:

CountPages

IdentifyPDFDocuments

Montar:

SortDocuments

GroupDocuments

SplitDocuments

CreateJobsFromDocuments

Concluir:

WaitForRelatedJobs

RetainCompletedJobs

RemoveJobs

Modelos de etapa do recurso de Integridade de PDF com Sala de Correios

Você pode usar esses modelos de etapas fornecidos para criar seus fluxos de trabalho.

BuildPDFFromDocuments

Uma etapa baseada no modelo de etapa BuildPDFFromDocuments cria um único arquivo PDF para a tarefa atual, colocando os documentos na sequência especificada no arquivo de propriedades do documento. Esta etapa também cria um bilhete de tarefas JDF com opções de mídia e finalização.

As etapas subsequentes do fluxo de trabalho usam os arquivos PDF e JDF produzidos por esta etapa.

Esta etapa aplica marcação se ela estiver definida em um ou mais arquivos de controle do Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat. Tais arquivos de controle devem ser especificados por nome e local nas propriedades do **arquivo de controle Cria PDF** para esta etapa.

Esta etapa combina informações do bilhete de tarefas JDF do Ricoh ProcessDirector com as opções (simplex ou duplex, número de cópias, mídia e finalização) especificadas nos arquivos de controle Criar PDF.

Padrões de propriedades da tarefa

Duplex: Sim

Arquivo de controle Criar PDF 1: Não configurado Arquivo de controle Criar PDF 2: Não configurado Arquivo de controle Criar PDF 3: Não configurado Arquivo de controle Criar PDF 4: Não configurado

Observações de uso

- Esta etapa usa os documentos e as propriedades do documento identificados na etapa IdentifyPDFDocuments para gerar o arquivo PDF. Se o arquivo PDF for alterado depois da execução de IdentifyPDFDocuments, a etapa BuildPDFFromDocuments não usará essas alterações.
- Se o arquivo JDF for alterado depois da execução da etapa IdentifyPDFDocuments, a etapa
 BuildPDFFromDocuments não usará essas alterações, com uma exceção: opções de mídia e finalização para uma tarefa. Tais alterações só serão definidas depois que BuildPDFFromDocuments
 for executada.
- É possível adicionar mais de um arquivo de controle a uma propriedade de arquivo de controle Criar PDF. Se você fizer isso, use ponto e vírgula para separar cada arquivo de controle.
- Essa etapa descarta quaisquer exceções de página para opções de mídia e finalização especificada no bilhete de tarefas JDF original do Ricoh ProcessDirector. A etapa preserva as opções de mídia e finalização para a tarefa. Por exemplo, um arquivo de controle especifica papel azul para a página 1 do documento 5 de uma tarefa simplex. O bilhete de tarefas JDF do Ricoh ProcessDirector especifica papel branco para a tarefa e papel verde para a página 7. A etapa BuildPDFFromDocuments descarta a exceção de página do Ricoh ProcessDirector para papel verde. O bilhete de tarefas JDF produzido pela etapa BuildPDFFromDocuments especifica papel azul para a página 1 do documento 5 e papel branco para o restante da tarefa.

ChangeJobType

Uma etapa que se baseia no modelo de etapa ChangeJobType transfere o controle para o fluxo de trabalho especificado na propriedade **Novo fluxo de trabalho**. ChangeJobType permite que você reutilize algumas das informações de um outro fluxo de trabalho para evitar a repetição.

Antes do controle de transferências de ChangeJobType, ele criará um arquivo de substituição contendo os valores das propriedades da tarefa no fluxo de trabalho atual. Você usa o modelo de etapa SetJob-PropsFromTextFile do novo fluxo de trabalho para definir os valores das propriedades da tarefa para os valores no arquivo de substituições. Os valores de propriedade da tarefa do novo fluxo de trabalho serão usados somente se o arquivo de substituição criado pela etapa ChangeJobType não contiver valores para essas propriedades de tarefa.

Padrões de propriedades da tarefa

Novo fluxo de trabalho: Não configurado

CompleteDocuments

Uma etapa que é baseada no modelo de etapa CompleteDocuments faz com que os documentos na tarefa sejam colocados no estado Concluído. Um fluxo de trabalho utilizado para trabalhos de produção pode especificar a etapa CompleteDocuments para informar o fluxo de trabalho para a tarefa original que a etapa WaitForDocumentCompletion pode completar.

Observações de uso

Não é possível copiar esse modelo de etapa.

 CompleteDocuments não é necessário em fluxos de trabalho que você cria para Integridade do PDF Mailroom. Se tarefa original criar tarefas filhas para impressão, Ricoh ProcessDirector garante que a tarefa pai permaneça no sistema até que as tarefas filhas sejam removidas. Conseqüentemente, como CompleteDocuments não está sendo usada, não é necessária uma etapa baseada no modelo de etapa WaitForDocumentCompletion.

CreateInserterReprints

Uma etapa com base no modelo de etapa **CreateInserterReprints** processa os documentos a serem reimpresso após a inserção por meio da criação de um arquivo de impressão que contém somente as reimpressões. Os documentos são processados usando o fluxo de trabalho que você especifica e método de reimpressão especificado para o controlador do insersor.

Padrões de propriedades da tarefa

Reimprimir fluxo de trabalho: Não configurado

Observações de uso

- A etapa CreateInserterReprints deve ser executada depois de uma etapa baseada no modelo de etapa Reconciliar.
- Se a propriedade, Método de reimpressão do controlador do insersor for Circuito fechado, a
 etapa CreateInserterReprints reimprime os documentos na mesma tarefa. A tarefa passa para a fase de impressão.
- Se a propriedade, Método de reimpressão do controlador do insersor for Circuito aberto, a etapa CreateInserterReprints cria uma tarefa filha para reimprimir os documentos. A tarefa filha passa
 para a primeira etapa no fluxo de trabalho que contém a etapa CreateInserterReprints. A tarefa
 original passa para a fase de Conclusão.
- (Aplicável somente se o recurso estendido Document Pool estiver instalado) Se a propriedade Método de reimpressão do controlador do insersor for Retornar ao pool, a etapa CreateInserterReprints colocará os documentos a serem reimpressos em um pool de documentos para que possam ser reimpressos com outros documentos em uma nova tarefa. A tarefa original passa para a fase de Conclusão. (Retornar ao pool está disponível somente se a extensão Pool de documentos estiver instalada).
- Essa etapa deve ser executada no servidor primário.

CreateJobsFromDocuments

Uma etapa que é baseada no modelo de etapa CreateJobsFromDocuments gera uma ou mais tarefas com base nas entradas no arquivo de propriedades do documento para a tarefa original. Por padrão, são criadas tarefas filhas. Você pode fazer com que tarefas independentes ("tarefas" pais) sejam criadas, definindo o valor da propriedade **Criar tarefas independentes** como Sim.

CreateJobsFromDocuments cria um arquivo de propriedades do documento para cada tarefa filha com base nos IDs da tarefa filha no arquivo de propriedades do documento.

A etapa também cria arquivos de substituição para cada tarefa filha para especificar o fluxo de trabalho filho e propriedades da tarefa filha; por exemplo, os valores das propriedadess Total de folhas e Total de páginas são definidos para cada fluxo de trabalho filho.

Note que CreateJobsFromDocuments não cria o arquivo de impressão para a tarefa filha. O fluxo de trabalho filho deve conter uma etapa BuildPDFFromDocuments para criar o arquivo de impressão para processamento posterior.

Você pode atribuir um fluxo de trabalho a cada uma das tarefas filhas que CreateJobsFromDocuments cria especificando um valor para a propriedade Fluxo de trabalho filho.

Padrões de propriedades da tarefa

Fluxo de trabalho filho: Não configurado Criar tarefas independentes: Não configurado

Observações de uso

Não é possível excluir este modelo de etapa.

GroupDocuments

Uma etapa que é baseada no modelo de etapa GroupDocuments atualiza o arquivo de propriedades do documento para identificar grupos de documentos que se tornarão tarefas filhas individuais posteriormente na fase de Montagem. As tarefas filhas identificadas por essa etapa são criadas pela etapa CreateJobsFromDocuments.

Por exemplo, é possível agrupar documentos por conjunto comum de conteúdo do compartimento do insersor. Um usuário autorizado pode selecionar até seis propriedades do documento pelas quais agrupar os documentos. Se o seu fluxo de trabalho não incluir uma etapa para criar tarefas filha, como Create-JobsFromDocuments, GroupDocuments será útil apenas para agrupar os documentos antes de eles serem classificados pela etapa SortDocuments.

Padrões de propriedades da tarefa

Primeiro grupo: Não configurado Segundo grupo: Não configurado Terceiro grupo: Não configurado Quarto grupo: Não configurado Quinto grupo: Não configurado Sexto grupo: Não configurado

Seguir grupos na classificação: Não configurado

Observações de uso

- Não é possível excluir este modelo de etapa.
- As propriedades de agrupamento podem ser qualquer propriedade nomeada no arquivo de propriedades do documento, como Nome do Cliente, Estado ou País.
- Durante a ordenação dos grupos resultantes da etapa de processamento, o tipo de comparação que é feito depende do tipo de dados associados à propriedade. Uma propriedade que armazena

6

valores de cadeia usa uma comparação de caracteres (mesmo que os valores sejam números). As propriedades que aceitam uma lista de valores são classificadas de acordo com a sequência de intercalação definida para a lista, não em uma comparação de caracteres. Os tipos de dados numéricos são classificados com base em uma classificação numérica.

- Se qualquer uma das propriedades do grupo não tiver nenhum valor, o agrupamento ocorrerá conforme as propriedades restantes.
- Se Seguir grupos na classificação estiver definido como Sim, a etapa criará grupos atualizando o campo de ID da tarefa filha no arquivo de propriedades do documento. Se houver valores existentes para o ID da tarefa filha (por exemplo, de uma etapa GroupDocuments ou SplitDocuments anterior), esses IDs de tarefa serão considerados os principais critérios para agrupamento, e qualquer novo agrupamento será executado nos grupos existentes. Os IDs de tarefa associados aos documentos permanecem inalterados, ou as tarefas são divididas em tarefas menores.
- Se Seguir grupos na classificação estiver definido como Não, a etapa não subdividirá os grupos existentes; em vez disso, ela considerará todo o arquivo de propriedades do documento como um grupo.
- Se uma etapa baseada no modelo de etapa SortDocuments ocorrer antes dessa etapa, os grupos produzidos serão classificados, e os documentos em um grupo reterão a ordenação relativa que eles tinham antes do agrupamento. Este é um exemplo da ordenação antes do processamento de GroupDocuments:

```
DocID ChildJob SeqInChild GroupProp
1 1.1 1 B
2 1.1 2 B
3 1.1 3 A
4 1.1 4 B
5 1.1 5 B
```

Após o processamento de GroupDocuments, os documentos no Grupo A permanecem na mesma sequência em seu grupo, como os documentos do Grupo B:

```
DocID ChildJob SeqInChild GroupProp
1 1.2 1 B
2 1.2 2 B
3 1.1 1 A
4 1.2 3 B
5 1.1 2 A
```

IdentifyPDFDocuments

Uma etapa baseada no modelo de etapa IdentifyPDFDocuments determina as contagens de página e folha, determina os valores de propriedades para cada documento no arquivo PDF e grava as propriedades no arquivo de propriedades do documento. Se você precisar que o IdentifyPDFDocuments defina os valores das propriedades do documento, será necessário especificar um arquivo de controle do Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat que defina as propriedades do documento.

IdentifyPDFDocuments também define os valores de propriedades relacionados ao documento em sua tarefa original:

Sequência na tarefa original

Páginas originais

Planilhas originais

Primeira página original



A primeira página original não é exibida na interface do usuário, mas outras etapas usam essa propriedade.

Padrões de propriedades da tarefa

Duplex: Sim

Identifique o arquivo de controle PDF: Não configurado

Observações de uso

- O arquivo de controle especificado nesta etapa deve conter a definição de grupo de páginas que você criou usando o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat.
- Se você alterar o valor da propriedade Duplex, a propriedade Total de folhas que o Ricoh ProcessDirectorcalcula poderá não corresponder ao número total de folhas realmente empilhadas da tarefa na impressora.
- Se você planeja usar o visualizador do Ricoh ProcessDirector para pesquisar propriedades do documento e localizar documentos específicos em um PDF, será preciso incluir uma etapa IdentifyPDFDocuments no fluxo de trabalho.

InsertJobs

Uma etapa baseada no modelo de etapa **InsertJobs** processa uma tarefa para a inserção. Além disso, pode receber e interpretar um arquivo de resultados do insersor do controlador do insersor.

Padrões de propriedades da tarefa

- Controlador do insersor Não configurado
- Nome da tarefa do insersor: \${Job.ID}
- Nome do insersor Não configurado
- Plano de carga Não configurado
- Comentário de plano de carga Não configurado

Observações de uso

- Se o fluxo de trabalho inclui uma etapa baseada no modelo de etapa Reconciliar, a etapa Insert-Jobs deve ser executada imediatamente antes dessa etapa.
- Se a propriedade Método de Conclusão do controlador do insersor for Auto, o Ricoh ProcessDirector conclui a etapa ao receber um arquivo de resultados do controlador do insersor. A tarefa passará para a próxima etapa.

- Se a propriedade **Método de Conclusão** do controlador do insersor for **Manual**, o operador deve concluir a etapa **InsertJobs** manualmente selecionando a ação **Concluir Inserção**.
- Essa etapa deve ser executada no servidor primário.

ReadDocumentsFromDatabase

Uma etapa que é baseada no modelo de etapa ReadDocumentsFromDatabase copia os valores de propriedades de cada documento associado à tarefa do banco de dados de documento para o arquivo de propriedades do documento da tarefa de produção. A etapa usa a lista de propriedades no arquivo de modelo de propriedades do documento para determinar quais propriedades incluir no arquivo de propriedades do documento. Se nenhum modelo de propriedades do documento for fornecido, o arquivo de propriedades do documento conterá entradas para todas as propriedades do documento no sistema. Se o arquivo de modelo de propriedades do documento solicitar uma propriedade da tarefa, o valor da propriedade será adicionado ao arquivo de propriedades do documento para cada documento.

Padrões de propriedades da tarefa

Modelo de propriedade do documento: Não configurado

Observações de uso

Não é possível excluir este modelo de etapa.

ReadDocumentsFromParent

Uma etapa que é baseada no modelo de etapa ReadDocumentsFromParent cria um novo arquivo de propriedades do documento para a tarefa extraindo linhas do arquivo de propriedades do documento da tarefa pai. Na maioria dos casos, ReadDocumentsFromParent oferece melhor desempenho do que ReadDocumentsFromDatabase. Você poderá usar este modelo de etapa se souber que outro fluxo de trabalho alterou os valores de propriedades do documento e quiser usar esses valores em vez dos valores da tarefa original. Enquanto o modelo de etapa ReadDocumentsFromDatabase obtém valores da tarefa original, ReadDocumentsFromParent obtém valores de propriedade da tarefa pai. ReadDocumentsFromParent extrai apenas as linhas em que o valor do ID da Tarefa Filho do Documento é igual ao ID da tarefa atual.

Padrões de propriedades da tarefa

Nenhum

Reconciliar

Uma etapa baseada no modelo de etapa **Reconciliar** determina a ação a empreender para os documentos na tarefa baseada no status de inserção de cada documento. Esta etapa pode reconciliar automaticamente a tarefa ou o operador poderá reconciliá-la manualmente.

Padrões de propriedades da tarefa

- Propriedade de atualização de reconciliação 1:
- Propriedade de atualização de reconciliação 2:
- Propriedade de atualização de reconciliação 3:
- Propriedade de atualização de reconciliação 4:
- Propriedade de atualização de reconciliação 5:
- Propriedade de atualização de reconciliação 6:
- Reconciliação automática Não
- Máximo de documentos para reimprimir
- Usuário de reconciliação
- Documentos com status Atenção para Reimpressão Não
- Impressora de reimpressão solicitada Mesmo que Impressora Solicitada

Observações de uso

- A etapa Reconciliar deve ser executada depois de uma etapa baseada no modelo de etapa InsertIobs.
- A etapa Reconciliar deve ser executada antes de uma etapa baseada no modelo de etapa CreateInserterReprints.
- Se a propriedade Reconciliação automática da tarefa for Sim, a tarefa passará para a próxima etapa após o processamento ser concluído.
- Se a propriedade Reconciliação automática da tarefa for Não, a tarefa passará para o estado Aguardando reconciliar após o processamento ser concluído nesta etapa. O operador deve usar a ação Reconciliar para revisar a ação a empreender para os documentos da tarefa antes que a tarefa passe para a próxima etapa.
- Se você usar a interface no insersor para reconciliar tarefas, você poderá definir a propriedade Reconciliação automática para Sim. Para usar a interface doRicoh ProcessDirector para reconciliar tarefas, defina a propriedade Reconciliação automática para Não.
- Essa etapa deve ser executada no servidor primário.

SendInserterControlFile

Uma etapa baseada no modelo etapa **SendInserterControlFile** executa um script que transfere o arquivo de controle do insersor para o controlador do insersor.

Padrões de propriedades da tarefa

Nenhum

6

Observações de uso

- Você deve incluir uma etapa baseada no modelo de etapa SendInserterControlFile em um fluxo
 de trabalho se o insersor exige um arquivo de controle. Se o insersor não exige um arquivo de controle, você pode remover esta etapa do fluxo de trabalho.
- Esta etapa deve ser executada após uma etapa baseada no modelo de etapa
 WriteInserterControlFile.
- Se você precisa enviar o arquivo de controle de insersor para o insersor antes do trabalho ser impresso, passe desta etapa para a fase de impressão antes da etapa **PrintJobs**.
- O Ricoh ProcessDirector fornece scripts que você pode usar para enviar o arquivo de controle do arquivo da tarefa para o controlador do insersor. Os scripts incluem: copy_file.sh, move_file.sh (copy_file.pl e move_file.pl no Windows), ftp_file.sh, sftp_file.sh, e scp_file.sh. Você especifica o script na propriedade Comando enviar do controlador do insersor.
- Essa etapa deve ser executada no servidor primário.

SetDocPropsFromConditions

Uma etapa que é baseada no modelo de etapa SetDocPropsFromConditions atualiza o arquivo de propriedades do documento na tarefa baseada em outro documento e em valores de propriedade da tarefa. Você usa um arquivo de condições de propriedade para atribuir valores de propriedade.

Por exemplo, é possível agrupar documentos com base em um intervalo de código postal específico e, em seguida, criar tarefas filhas separadas para os grupos de código postal. Além disso, é possível imprimir cada tarefa filha em um local diferente.

Cada documento possui um código postal, e não um valor para seu grupo de código postal. Você adiciona uma etapa a um fluxo de trabalho baseado no modelo de etapa SetDocPropsFromConditions para definir um valor para uma propriedade Doc.Custom.Region com base em um intervalo de código postal. (Para implementar este exemplo, você já teria definido as propriedades customizadas Doc.Custom.Zip e Doc.Custom.Region no arquivo de configuração de propriedades do documento, antes de executar o utilitário docCustom.)

Os códigos postais de 00000-50000 entram em um grupo, e os códigos postais de 50001-99999 entram em outro. É possível definir os valores para a propriedade Doc.Custom.Region no arquivo de condições de propriedade como este:

Doc.Custom.Zip,Doc.Custom.Region
<=50000,EAST>
50000,WEST

Se houver uma propriedade Job.Destination definida, você pode atribuir o valor Job.Destination com base no valor da propriedade Doc.Custom.Region: if Doc.Custom.Region = WEST, then Job.Destination=PHOENIX; if Doc.Custom.Region = EAST, then Job.Destination=OHIO.

Doc.Custom.Region,Job.Destination
=EAST,OHIO

=WEST, PHOENIX

Padrões de propriedades da tarefa

Arquivo de condições de propriedade: Não configurado

Observações de uso

- Se você estiver usando um arquivo de condições da propriedade para definir um valor de propriedade de tarefa com base em um valor de propriedade de documento, o valor da propriedade da tarefa será atribuído com base no primeiro documento correspondente, mesmo que vários documentos correspondam à condição definida.
- O arquivo de condições da propriedade possui recursos adicionais, incluindo a capacidade de: definir propriedades sem especificar condições; usar a notação simbólica; e usar um arquivo de inclusão para definir diversas propriedades usando o formato *Propriedade = valor*. Para obter mais
 informações, consulte o tópico de referência relacionado.

SetInsertProperties

Uma etapa baseada no modelo de etapa **SetInsertProperties** define propriedades de documentos que são necessários para inserção.

Padrões de propriedades da tarefa

Controlador do insersor Não configurado Nome da tarefa do insersor: \${Job.ID}

Nome do insersor

- Essa etapa define a propriedade de documento Inserir seqüência para a posição numérica do documento da tarefa.
- Uma etapa baseada no modelo de etapa SetInsertProperties deve ser executada depois de uma
 etapa baseada no modelo de etapa WriteDocumentsToDatabase e depois de qualquer etapa
 que altera a posição do documento na tarefa.
- Uma etapa baseada no modelo de etapa SetInsertProperties deve ser executado antes de qualquer etapa que dependa do valor da propriedade do documento Inserir sequência, como uma
 etapa baseada nos modelos de etapa BuildAFPFromDocuments, BuildPDFFromDocuments e
 WriteInserterControlFile. Uma etapa baseada no modelo de etapa
- Essa etapa deve ser executada no servidor primário.

SetJobPropsFromOriginal

A etapa baseada no modelo de etapa SetJobPropsFromOriginal copia as propriedades de tarefa original para quaisquer propriedades que não têm um valor atual. Na tarefa filha, uma etapa baseada no modelo de etapa SetJobPropsFromTextFile deve preceder SetJobPropsFromOriginal.

Padrões de propriedades da tarefa

Nenhum

SortDocuments

Uma etapa que é baseada no modelo de etapa SortDocuments atualiza o arquivo de propriedades do documento para reordenar os documentos em um grupo de acordo com seus valores para as propriedades de classificação. Por exemplo, é possível classificar os documentos em uma tarefa para exibi-los em ordem crescente por número de conta. Um usuário autorizado pode selecionar até seis campos do arquivo de propriedades do documento para classificar os documentos.

A etapa primeiro define a seqüência do documento (usando a propriedade **Seqüência na Filha**) de acordo com a primeira propriedade e sentido da classificação. A etapa refina a seqüência do documento para cada conjunto de documentos que possuírem o mesmo valor da primeira propriedade de classificação. A etapa usa a segunda propriedade de classificação e sentido para refinar os valores em cada um dos conjuntos. A etapa repete este processo para o restante das propriedades de classificação.

Padrões de propriedades da tarefa

Classificar primeiro: Não configurado

Primeiro sentido de classificação: Não configurado

Classificar segundo: Não configurado

Segundo sentido de classificação: Não configurado

Classificar terceiro: Não configurado

Terceiro sentido de classificação: Não configurado

Classificar quarto: Não configurado

Quarto sentido de classificação: Não configurado

Classificar quinto: Não configurado

Quinto sentido de classificação: Não configurado

Classificar sexto: Não configurado

Sexto sentido de classificação: Não configurado

- Não é possível copiar ou excluir este modelo de etapa.
- A classificação é baseada em valores Unicode na ordem UTF-8.
- A classificação ocorre em grupos de documento existentes estabelecidos por GroupDocuments ou SplitDocuments.

- Verifique se suas seleções nas listas suspensas são válidas no ponto do fluxo de trabalho quando a
 etapa com base em SortDocuments for executada. Por exemplo, se você quiser classificar pelo valor
 de propriedade de ID do documento, uma etapa baseada em WriteDocumentsToDatabase deverá
 preceder SortDocuments porque os valores de ID do Documento serão definidos quando WriteDo cumentsToDatabase for executado.
- SortDocuments atualiza os valores no arquivo de propriedades do documento, e não no banco de dados. Para atualizar os valores do banco de dados de propriedades de documento, adicione uma etapa baseada em UpdateDocumentsInDatabase ao seu fluxo de trabalho após SortDocuments.
- O tipo de comparação que é feito depende do tipo de dados associado a essa propriedade. Uma propriedade que armazena valores de cadeia usa uma comparação de caracteres (mesmo que os valores sejam números). As propriedades que possuem uma lista de valores são classificadas de acordo com a seqüência de intercalação definida para a lista, e não em uma comparação de caractere. Os tipos de dados numéricos são classificados com base em uma classificação numérica.
- Se uma propriedade de classificação for especificada, mas o campo de sentido de classificação correspondente estiver vazio, a etapa ordenará os resultados em ordem ascendente.
- Se qualquer uma das propriedades de classificação não tiver nenhum valor, a classificação ocorrerá conforme as propriedades restantes. Se nenhuma propriedade tiver um valor, nenhuma classificação ocorrerá.
- Se uma propriedade ID de Tarefa Filha for definida no arquivo de propriedades do documento, a classificação ocorrerá em cada ID da tarefa filha.
- A propriedade Seqüência na Filha mostra a ordem numérica deste documento na tarefa filha.
 Quando você classifica os documentos, o valor deste atributo pode mudar, mas a ordenação real dos documentos no arquivo de propriedades do documento não é alterada.

SplitDocuments

Uma etapa que é baseada no modelo de etapa SplitDocuments atualiza o arquivo de propriedades do documento para definir as tarefas filhas no grupo. Por exemplo, um grupo pode ter 100.000 documentos, mas o insersor pode suportar apenas 45.000 de cada vez; a etapa SplitDocuments pode dividir os 100.000 documentos em três tarefas menores de impressão. Se um único documento exceder o limite de documento máximo, ele será colocado em uma tarefa sozinho.

Se o número máximo de documentos ou filhas for excedido, SplitDocuments dividirá as tarefas filhas em tarefas filhas menores. A ordenação dos documentos é preservada na tarefa filha, mas o valor é ajustado quando uma tarefa é dividida para que o primeiro documento na tarefa sempre tenha uma sequência de 1 e a sequência inclua incrementos por um para os documentos subsequentes. Quando os documentos são divididos em grupos, o valor das propriedades da sequência é alterado, mas a ordenação real dos documentos no arquivo de propriedades do documento não muda. Se o número máximo de documentos ou folhas não for excedido, SplitDocuments não dividirá a tarefa e não alterará os IDs da tarefa de produção.

É possível alterar o ponto em que uma tarefa é dividida, usando a propriedade **Limite de divisão** e a propriedade **Exceder divisão máxima para atingir limite**. Para usar essas propriedades, você já deverá ter definido uma propriedade que identifique grupos de documentos que você queira manter agrupados na mesma tarefa.

Como opção, você pode optar por equilibrar os tamanhos das tarefas filhas resultantes usando a propriedade **Equilíbrio de divisão**. Sem o equilíbrio, as tarefas filhas estarão no tamanho máximo ou

próximas dele, com exceção da última tarefa filha, que pode ser muito menor do que as outras. O uso do **Equilíbrio de divisão** produzirá o mesmo número de tarefas filhas que a divisão sem o equilíbrio, porém as tarefas terão aproximadamente o mesmo tamanho. Idealmente, o tamanho de cada tarefa filha seria o mesmo e seria o tamanho total da tarefa original dividido pelo número de filhas (a média dos tamanhos de todas as filhas). Contudo, o tamanho real das tarefas filhas pode diferir devido aos diferentes tamanhos dos documentos e do uso da opção **Limite de divisão**. O equilíbrio funciona melhor quando o maior tamanho de documento (ou grupo, se você usar **Limite de divisão**) é relativamente pequeno comparado ao tamanho máximo. Por exemplo, se o maior documento ou grupo tiver 10% do tamanho máximo, então a diferença dos tamanhos das tarefas filhas poderia ser de até 20% do máximo.

Você pode querer, por exemplo, que as tarefas filhas sejam divididas entre bandejas de item de correio para que os documentos de cada bandeja estejam todos na mesma tarefa. Primeiro, defina uma propriedade do documento customizada denominada ID da Bandeja e verifique se cada documento possui um valor para ela. Sem um limite de divisão, a etapa SplitDocuments poderia dividir a tarefa no meio de uma bandeja. Contudo, se você digitar o ID da Bandeja como o valor da propriedade Limite de divisão, a SplitDocuments considera apenas como pontos de divisão para as tarefas filhas aquele em que o ID da Bandeja de documentos adjacentes é diferente. Se Exceder divisão máxima para atingir limite for Sim, a etapa irá mover o ponto de divisão para o final da bandeja, para que o tamanho da tarefa filha seja igual ou exceda o tamanho máximo da tarefa. Se Exceder divisão máxima para atingir limite for Não, a tarefa não irá adicionar uma bandeja para a tarefa filha se a inclusão daquela bandeja fizer que o tamanho da tarefa filha exceda o tamanho máximo da tarefa. Se você selecionar uma opção Equilíbrio de divisão, a etapa SplitDocuments selecionará pontos de divisão de modo que o número de itens de correio em cada tarefa filha seja distribuído de maneira mais uniforme.

Padrões de propriedades da tarefa

Documentos máximos por tarefa filha: Não configurado Folhas máximas por tarefa filha: Não configurado

Limite de divisão: Não configurado

Exceder divisão máxima para atingir limite: Sim

Equilíbrio de divisão: Nenhum

- É possível definir o número máximo de documentos e folhas para 45.000 cada. Isso corresponde a um rolo de papel comum e à capacidade de muitas gráficas. A capacidade de entrada do insersor, a espessura do papel, os processos de negócios e outros fatores podem afetar o valor ideal.
- Se uma etapa baseada no modelo de etapa SortDocuments ocorrer antes desta etapa, a sequência do documento será preservada.
- Você pode digitar um valor tanto para a propriedade Documentos máximos por tarefa filha quanto para a propriedade Folhas máximas por tarefa filha; quando qualquer um desses limites for atingido, a tarefa será dividida.
- SplitDocuments atualiza os valores no arquivo de propriedades do documento, e não no banco de dados. Para atualizar os valores do banco de dados de propriedades de documento, adicione uma etapa baseada em UpdateDocumentsInDatabase em seu fluxo de trabalho após SplitDocuments.
- O algoritmo **Equilíbrio de divisão** nem sempre produz um equilíbrio ideal de tarefas; você pode experimentar executar a tarefa com e sem a opção, para ver qual dessas possibilidades produz melhor resultado para as suas necessidades.

- Quando a etapa equilibra a tarefa usando a opção Equilíbrio de divisão, a sequência dos documentos é preservada; por exemplo, a etapa não move um documento da primeira tarefa filha para a terceira tarefa filha.
- Se você selecionar a opção Equilíbrio de divisão, mas a etapa determinar que isso criaria mais tarefas filhas do que com o processamento normal, a etapa irá ignorar a opção Equilíbrio de divisão.

UpdateDocumentsInDatabase

Uma etapa que é baseada no modelo de etapa UpdateDocumentsInDatabase atualiza as propriedades do documento no banco de dados usando os valores do arquivo de propriedades do documento. Por exemplo, é possível incluir uma etapa em seu fluxo de trabalho que chama um programa externo para calcular valores de algumas propriedades de documento customizadas; você pode usar uma etapa baseada no modelo de etapa UpdateDocumentsInDatabase para colocar esses resultados no banco de dados de documento. Os valores no arquivo de propriedades do documento não são alterados.

Padrões de propriedades da tarefa

Nenhum

Observações de uso

- Não é possível copiar ou excluir este modelo de etapa.
- O ID do documento no arquivo de propriedades do documento deve corresponder a um ID de um documento associado à tarefa.
- Se alguns documentos forem recebidos ou disponibilizados (então eles não são mais associados à
 tarefa que inclui esta etapa), a atualização será ignorada para eles e uma mensagem será adicionada ao log da tarefa. Se um ID do documento no arquivo de propriedades não existir no banco
 de dados, a etapa relatará um erro, e a tarefa passará para um estado de erro.
- A etapa tenta atualizar todas as propriedades que são especificadas no arquivo de propriedades do documento; entretanto, todas as propriedades do documento padrão (como o ID da tarefa, a seqüência original do documento e o deslocamento dos dados) são somente leitura e não são atualizadas com esta etapa.

WaitForDocumentCompletion

Uma etapa que é baseada no modelo de tarefa WaitForDocumentCompletion pode fazer com que a tarefa aguarde até que todos os documentos associados a ela estejam no estado Concluído ou Recebido. Se nenhum documento for associado à tarefa, ela não aguardará e concluirá sua etapa imediatamente. Este modelo de etapa é semelhante ao modelo de etapa WaitForRelatedJobs, exceto pelo fato de Wait-ForDocumentCompletion ser destinado ao uso com tarefas que foram processadas para serem tratadas como documentos.

Observações de uso

Não é possível copiar esse modelo de etapa.

WriteDocumentsToDatabase

Uma etapa que é baseada no modelo de etapa WriteDocumentsToDatabase lê um arquivo de propriedades do documento para uma tarefa e insere os valores de cada propriedade do documento no banco de dados.

Padrões de propriedades da tarefa

Nenhum

Observações de uso

- Só é possível ter uma etapa WriteDocumentsToDatabase em um fluxo de trabalho. Depois de usar WriteDocumentsToDatabase para adicionar inicialmente os valores da propriedade do documento ao banco de dados, use UpdateDocumentsInDatabase para qualquer atualização de banco de dados futura.
- Não é possível copiar ou excluir este modelo de etapa.
- Se uma etapa baseada no modelo de etapa WriteDocumentsToDatabase localizar um valor incorreto no arquivo de propriedades do documento, a etapa adicionará uma mensagem ao log de mensagens da tarefa para o primeiro erro dessa propriedade de documento. A etapa insere o valor
 nulo (") no banco de dados em vez do valor correto. A tarefa não vai para um estado de Erro.

WriteInserterControlFile

Uma etapa baseada no modelo de etapa **WriteInserterControlFile** cria um arquivo de controle do insersor para a tarefa. O arquivo de controle informa ao insersor como processar cada documento na tarefa.

Padrões de propriedades da tarefa

- Controlador do insersor Não configurado
- Nome da tarefa do insersor: \${Job.ID}
- Plano de carga Não configurado
- Comentário de plano de carga

- O padrão para a propriedade Nome da tarefa do insersor é o número da tarefa (propriedade-Job.ID). Você pode colocar o valor da propriedade Nome da tarefa do insersor no nome de arquivo do arquivo de controle do insersor. Você especifica o nome do arquivo de controle na propriedade Comando enviar do controlador do insersor.
- Se você imprimir mais de uma cópia de uma tarefa, o Ricoh ProcessDirector não grava os arquivos de controle para as cópias.
- Você deve incluir uma etapa com base nesse modelo de etapa em um fluxo de trabalho se o insersor exige um arquivo de controle. Se o insersor não exige um arquivo de controle, você pode remover esta etapa do fluxo de trabalho.

- Esta etapa deve ser executada antes de uma etapa baseada no modelo de etapa SendInserterControlFile.
- Se você precisa enviar o arquivo de controle de insersor para o insersor antes do trabalho ser impresso, você pode passar esta etapa para a fase de impressão antes da etapa **PrintJobs**.
- Essa etapa deve ser executada no servidor primário.

7. Resolução de problemas

- Determinando a versão do plug-in
- Os grupos de página não são exibidos corretamente
- Você não vê marcação nas páginas corretas na Visualização
- As seleções de texto mostram caixas pequenas em vez de texto
- Fontes, imagens ou outros recursos estão ausentes
- As propriedades do documento estão ausentes
- As opções de mídia estão ausentes
- Uma fonte não está na lista suspensa ao adicionar texto a um arquivo PDF
- Fontes com formas de letra alternativas não são exibidas corretamente
- Códigos de barra QR não imprimem dados japoneses
- Uma mensagem de erro instrui verificar as configurações de memória

Se encontrar problemas enquanto estiver trabalhando com o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat, poderá utilizar estes tópicos para ajudá-lo a resolvê-los.

Determinando a versão do plug-in

As informações de **Sobre** incluem o número da versão do Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat atualmente instalada.

Para determinar a versão do Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat:

- 1. Abra o Adobe Acrobat Professional e clique em **Ricoh→Sobre**.
- 2. Após visualizar as informações, clique em Fechar.

Os grupos de página não são exibidos corretamente

Se você não selecionar corretamente o texto para o grupo de páginas, os grupos de página baseados em texto repetido não serão exibidos como você esperava no Navegador do Grupo de Páginas. É necessário selecionar o texto que ocorra na mesma posição em todas as primeiras páginas de cada grupo de páginas.

Talvez seja necessário ajustar a largura da caixa que você desenhou. Alguns caracteres do arquivo PDF podem ter um espaço em branco extra que devem ser incluídos a fim de identificar corretamente o primeiro e o último caracteres do texto.

Você não vê marcação nas páginas corretas na Visualização

A Visualização exibe marcação com base no valor de propriedade **Destino da Produção** nas **Preferências de Visualização**.

Por exemplo, quando o valor da propriedade **Destino da Produção** for **Simplex** e a disposição de página for **Somente segunda frontal**, a Visualização exibirá marcação na segunda página de cada grupo de páginas. Quando o valor da propriedade **Destino da Produção** for **Duplex** e a disposição de página for **Somente segunda frontal**, a Visualização exibirá marcação na terceira página de cada grupo de páginas.

Caso você não veja a marcação nas páginas corretas na Visualização:

- 1. Clique em Ricoh→Preferências de Visualização.
- 2. Verifique a definição do valor da propriedade Destino da Produção.

As seleções de texto mostram caixas pequenas em vez de texto

Se você selecionar texto em um arquivo PDF (por exemplo, se selecionar texto para um grupo de páginas ou propriedade do documento) e o texto selecionado for representado por pequenas caixas, o arquivo PDF pode estar mal formado. Não é possível aprimorar um arquivo PDF mal formado usando o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat.

Duas formas de determinar se o seu arquivo PDF é mal formado são:

- Usar a ferramenta de pesquisa do Acrobat para localizar o texto que você vê no arquivo PDF. Por
 exemplo, você vê as palavras "Número da Conta" na primeira página do arquivo PDF. Digite essas
 palavras na ferramenta de pesquisa do Acrobat e execute a pesquisa. Se o Acrobat não conseguir
 localizar as palavras, talvez o arquivo PDF esteja mal formado.
- Copie o texto do arquivo PDF e cole-o no campo de pesquisa do Acrobat. Se o texto colado no campo de pesquisa for diferente do texto copiado, seu PDF pode estar mal formado.

Fontes, imagens ou outros recursos estão ausentes

Seus arquivos em PDF, tanto para Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat quanto para Ricoh ProcessDirector, devem incorporar todos os seus recursos, incluindo fontes e imagens.

As propriedades do documento estão ausentes

Se a opção **Propriedade do Documento** não for exibida na lista **Ir para** no visualizador do Ricoh ProcessDirector, verifique se há uma etapa baseada no modelo de etapa IdentifyPDFDocuments no seu fluxo de trabalho. Essa etapa extrai propriedades do documento de um arquivo PDF usando o arquivo de controle gerado de Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat.

Se você não vir uma propriedade de documento específica, use o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat, carregue o arquivo de controle especificado na etapa IdentifyPDFDocuments e verifique se definiu a propriedade de documento específica. Também é possível que você não tenha as propriedades do documento do Ricoh ProcessDirector atual carregadas.

Se você não vir nenhuma propriedade de documento nas listas suspensas de propriedade do documento no Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat, deverá carregá-las. Siga as etapas do tópico de Ajuda sobre o carregamento da lista de propriedades do documento do Ricoh ProcessDirector.

Consulte Carregando propriedades de documento do Ricoh ProcessDirector , p. 33 para obter mais informações.

7

7

As opções de mídia estão ausentes

Se você não vir objetos de mídia do Ricoh ProcessDirector na lista suspensa **Substituição de papel** quando estiver definindo opções de mídia, o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat não possui uma lista atual de objetos de mídia do Ricoh ProcessDirector.

Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat obtém objetos de mídia de um arquivomed i a . xm1. Ao instalar o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat e sempre que atualizar objetos de mídia no Ricoh ProcessDirector, deve-se carregar objetos de mídia para o Plug-in do Ricoh Process-Director para Adobe Acrobat. Consulte Carregando objetos de mídia, p. 34 para obter mais informações.

Uma fonte não está na lista suspensa ao adicionar texto a um arquivo PDF

Ao adicionar texto a um arquivo PDF, a lista suspensa de fontes deve incluir todas as fontes disponíveis para o Adobe Acrobat exceto aquelas que não permitem incorporação em arquivos PDF.

Se a lista suspensa não incluir uma fonte que deveria estar disponível:

- Verifique se a fonte está instalada na pasta Fontes do Windows ou na pasta Resource\Font (Recurso\Fonte) da sua instalação do Adobe.
- 2. Se a fonte estiver instalada, defina o nível de registro para mensagens de aviso:
 - Clique em Ricoh→Preferências.
 - 2) Na guia Registro, clique em Aviso na seção Nível de registro.

Se determinadas fontes instaladas não estiverem incluídas na lista suspensa de fontes quando você adicionar texto a um arquivo PDF, o Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat emitirá uma mensagem de aviso com o motivo. Essa mensagem é salva no arquivo de log.

Fontes com formas de letra alternativas não são exibidas

corretamente

Esta versão do Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat não oferece suporte a formas de letra alternativas, incluindo ligaduras, letras caudais e formas de letra que variam de acordo com o local onde a palavra aparece. Idiomas escritos da direita para a esquerda, como hebraico e árabe, são renderizados incorretamente.

Quando você adiciona texto a um arquivo PDF, a lista suspensa de fontes exibe todas as fontes da pasta **Fontes** do Windows. Essa lista pode incluir idiomas escritos da direita para a esquerda e fontes com formas de letra alternativas não suportadas.

Códigos de barra QR não imprimem dados japoneses

Caso os dados em um código de barras QR devam ser codificados em Shift JIS (SJIS):

1. Clique duas vezes na caixa que você desenhou que define o código de barras QR.

2. Clique em Configurações e insira Shift_JIS no campo codificação.

Os dados de entrada são sempre Unicode, embora essa configuração converta os caracteres Unicode em codificação Shift JIS para o conteúdo do código de barras QR.

Configurar o campo codificação como Shift_JIS ou SJIS produzirá UTF-8 que é codificado no Shift JIS. Esta codificação não é interpretada corretamente nos telefones DoCoMo Imode (comuns no Japão). Os telefones DoCoMo Imode são compatíveis com as configurações de codificação de: sjis, x-sjis, windows-31J, MS_Kanji, csShiftJIS, csWindows31J, windows-932, cp943c, ibm-943. Essas codificações devem produzir códigos de barras QR diferentes, pois têm pontos de código conflitantes.

Uma mensagem de erro instrui verificar as configurações de memória

Se estiver trabalhando em um arquivo PDF de origem grande e uma mensagem de erro instruir você a verificar as configurações de memória, talvez seja preciso aumentar a alocação de memória do Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat.

Para aumentar a alocação de memória:

- Clique em Ricoh→Preferências→Avançado.
- 2. Aumente o Tamanho de heap (MB).
- 3. Reinicie o Adobe Acrobat.

7

8. Acessibilidade

A Ricoh Production Print Solutions faz seu melhor para oferecer produtos com acesso utilizável para todos, independentemente da idade ou capacidade. Para mais informações sobre nosso compromisso com a acessibilidade, visite a página: http://www.infoprint.com/accessibility

Recursos de acessibilidade

Os recursos de acessibilidade ajudam os usuários com deficiências, como restrições de mobilidade ou visão limitada, a usar produtos de tecnologia da informação com sucesso.

O principal recurso de acessibilidade neste produto permite a você:

- Usar leitores de tela, ampliadores de tela e outras tecnologias de apoio.
- Usar o teclado ao invés do mouse.
- Alterar atributos como volume, contraste, cor e tamanho da fonte.
- Distinguir as teclas pelo tato sem ativá-las.
- Anexar dispositivos de entrada e saída alternativos, como dispositivos apontadores especiais e monitores em Braille.

Além disso, o centro de informação e as publicações sobre o produto se encontram em formato acessível.

Plug-in do Ricoh ProcessDirector para Adobe Acrobat Teclas de atalhos do Navegador de Marcação

Quando um objeto de marcação definido está realçado no Navegador de Marcação, você pode utilizar as seguintes teclas de atalho:

1. Teclas de atalhos do Navegador de Marcação

Descrição	Tecla
Abre a caixa de diálogo Editar	Enter
Exclui um objeto de marcação	Delete

Navegação no teclado

Este produto usa teclas de navegação padrão Microsoft® Windows®.

Avisos

Estas informações foram desenvolvidas para produtos e serviços oferecidos nos Estados Unidos.

É possível que a Ricoh não ofereça os produtos, serviços ou recursos discutidos nesta publicação em outros países. Consulte um representante Ricoh local para obter informações sobre produtos e serviços disponíveis atualmente em sua área. Qualquer referência a produtos, programas ou serviços Ricoh não significa que *apenas* produtos, programas ou serviços Ricoh possam ser utilizados. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente, que não infrinja nenhum direito de propriedade intelectual da Ricoh, poderá ser utilizado em substituição a este produto, programa ou serviço. Entretanto, a avaliação e verificação da operação de qualquer produto, programa ou serviço não-Ricoh são de responsabilidade do Cliente.

Referências nesta publicação a produtos, recursos do produto, programas ou serviços da Ricoh não significam que a Ricoh pretenda torná-los disponíveis em todos os países onde a Ricoh opera ou possui atividades comerciais.

A Ricoh pode ter patentes ou solicitações de patentes pendentes relativas a assuntos tratados nesta publicação. O fornecimento desta publicação não garante ao Cliente nenhum direito sobre tais patentes. Pedidos de licença devem ser enviados, por escrito, para:

Ricoh Company, Ltd. 6300 Diagonal Hwy 004J Boulder, CO 80301-9270 U.S.A.

Para pedidos de licença relacionados a informações de DBCS (Conjunto de Caracteres de Byte Duplo), entre em contato com o Departamento de Propriedade Intelectual da Ricoh em seu país ou envie pedidos de licença, por escrito, para:

Ricoh Company, Ltd. 6300 Diagonal Hwy 004J Boulder, CO 80301-9270 U.S.A.

O parágrafo a seguir não se aplica a nenhum país em que tais disposições não estejam de acordo com a legislação local: A RICOH PRODUCTION PRINT SOLUTIONS LLC FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA", SEM GARANTIA DE NENHUM TIPO, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS A ELA NÃO SE LIMITANDO, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE NÃO-INFRAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns países não permitem a exclusão de garantias expressas ou implícitas em certas transações; portanto, esta disposição pode não se aplicar ao Cliente.

Estas informações podem conter imprecisões técnicas ou erros tipográficos. Periodicamente, são feitas alterações nas informações aqui contidas; tais alterações serão incorporadas em futuras edições desta publicação. A Ricoh pode, a qualquer momento, aperfeiçoar e/ou alterar os produtos descritos nesta publicação, sem aviso prévio.

Referências nestas informações a Web sites não-Ricoh são fornecidas apenas por conveniência e não representam de forma alguma um endosso a esses Web sites. Os materiais contidos nesses Web sites não fazem parte dos materiais desse produto Ricoh e a utilização desses Web sites é de inteira responsabilidade do Cliente.

A Ricoh pode utilizar ou distribuir as informações fornecidas da forma que julgar apropriada sem incorrer em qualquer obrigação para com o Cliente.

Licenciados deste programa que desejam obter informações sobre este assunto com objetivo de permitir: (i) a troca de informações entre programas criados independentemente e outros programas (incluindo este) e (ii) a utilização mútua das informações trocadas, devem entrar em contato com:

Ricoh Company, Ltd. 6300 Diagonal Hwy 004J Boulder, CO 80301-9270 U.S.A.

Tais informações podem estar disponíveis, sujeitas a termos e condições apropriadas, incluindo em alguns casos, o pagamento de uma taxa.

O programa licenciado descrito nesta publicação e todo o material licenciado disponível são fornecidos pela Ricoh sob os termos do Ricoh Customer Agreement, Ricoh International Program License Agreement ou de qualquer outro contrato equivalente.

Todos os dados de desempenho aqui contidos foram determinados em um ambiente controlado. Portanto, os resultados obtidos em outros ambientes operacionais podem variar significativamente. Algumas medidas podem ter sido tomadas em sistemas de nível de desenvolvimento e não há garantia de que estas medidas serão iguais em sistemas geralmente disponíveis. Além disso, algumas medidas podem ter sido estimadas por extrapolação. Os resultados reais podem variar. Os usuários deste documento devem verificar os dados aplicáveis para seu ambiente específico.

As informações relativas a produtos não-Ricoh foram obtidas junto aos fornecedores dos respectivos produtos, de seus anúncios publicados ou de outras fontes disponíveis publicamente. A Ricoh não testou estes produtos e não pode confirmar a precisão de seu desempenho, compatibilidade nem qualquer outra reivindicação relacionada a produtos não-Ricoh. Dúvidas sobre os recursos de produtos não-Ricoh devem ser encaminhadas diretamente a seus fornecedores.

Se estas informações estiverem sendo exibidas em cópia eletrônica, as fotografias e ilustrações coloridas podem não aparecer.

Ricoh e Ricoh ProcessDirector não são afiliados à NEC Corporation.

Marcas Registradas

Estes termos são marcas ou marcas registradas da Ricoh Co., Ltd., nos Estados Unidos e/ou em outros países:

- Apresentação da Função Avançada
- AFP
- Arquitetura de Conteúdo do Objeto de Código de Barras
- BCOCA
- InfoPrint

- Infoprint
- MO:DCA
- Ricoh

Estes termos são marcas comerciais ou marcas registradas da International Business Machines Corporation nos Estados Unidos, em outros países, ou ambos:

- AIX
- IBM

Adobe, a logomarca da Adobe, PostScript e a logomarca PostScript são marcas comerciais registradas ou marcas registradas da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou outros países.

Java e todas as marcas registradas e logotipos baseados em Java são marcas ou marcas registradas da Oracle nos Estados Unidos e em outros países.

Linux é uma marca registrada de Linus Torvalds nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Código SafeNet: A parte de gerenciamento de licença deste Aplicativo de Licença baseia-se em um ou mais dos seguintes direitos autorais:

Sentinel ® RMS Copyright 1989–2006 SafeNet, Inc. Todos os direitos reservados.

Sentinel ® Caffe (TM) Copyright 2008-2009 SafeNet, Inc. Todos os direitos reservados.

Sentinel ® EMS Copyright 2008-2009 SafeNet, Inc. Todos os direitos reservados.

Outros nomes de empresas, produtos ou serviços podem ser marcas registradas ou marcas de serviços de terceiros.

INDEX

A	rotação	89
Acessibilidade155	tipos	89
ACIONADOR	tipos de conteúdo	92
definindo condicional87	CompleteDocuments1	35
acionador condicional11, 82	configurações de memória da JVM	25
definindo 87	configurações de registro	54
exemplo82	Construtor de Regras	84
Adobe Acrobat Professional	CreateInserterReprints1	36
migrando para uma nova versão26	D	
aprimorando o arquivo PDF de exemplo 88	dados	
área oculta	extraindo11,	67
definindo99	salvando	
arquivo de controle	visualizando	
carregando59	deficiência1	
contendo definições de marcação36	definitions.zip	55
na etapa BuildPDFFromDocuments59	carregando propriedades de documento do	
na etapa IdentifyPDFDocuments		33
salvando	desinstalando o plugin	
vários59	destino da produção	
arquivo de propriedades do documento 20	simplex ou duplex	54
arquivo PDF de exemplo13	dividindo por propriedade de documento	
arquivos de configuração	fluxos de trabalho	39
preparando28	dividindo tarefa PDF por propriedade de docu-	
arquivos de controle	mento	
visualização múltipla60	dividindo tarefa PDF por tamanho	37
Arquivos PDF	fluxos de trabalho	37
configurando etapas para extrair propriedades	docCustomDefinitions.xml	68
do documento35	documentos	10
configurando para identificar documentos35	definindo	65
AssemblePDF	E	
fluxos de trabalho129	EnhancePDFDocuments	
В	fluxo de trabalho para aplicar marcação	36
banco de dados do documento20	fluxos de trabalho1	
bloco de capa	estatística	00
definindo	usando em regra	83
BuildPDFFromDocuments	etapa IdentifyPDFDocuments	-
aplicando marcação88	arquivo de controle	65
para aplicar marcação36	excluindo marcação	
C	E	-
	finaliana≃a	
código de barras	finalização definindo1	∩
determinando a disposição da página		05
IIICIUII	derendando I	(/,)

finalização da subcadeia	IdentityPDFDocuments36, 38, 40, 47
definindo106	configurando35
gerenciando105	imagem
fluxos de trabalho	adicionando a um arquivo PDF98
EnhancePDFDocuments para aplicar marcação	ausentes152
36	tipos suportados98
fornecidos	inserção
Assemble PDF129	fluxos de trabalho46
EnhancePDFDocuments130	insersores
PrintPDFInsert_I130	configurando o sistema45
PrintPDFInsert_II131	InsertJobs139
ReceivePDFInsert_I132	instalador
ReceivePDFInsert_II132	local do arquivo 31–32
SortPDF133	instalando
SortSplitPDF133	plug-in32
inserção	plugin
lista de Integridade de PDF com Sala de Cor-	interface com o usuário
reio	
para tarefas em PDF criadas no portlet Docu-	M
mentos49	marcação
PrintPDFInsert_II49	adicionando a um arquivo PDF88
fluxos de trabalho filhos37	exclusão63
fontes	movendo63
ausentes152	não nas páginas corretas na Visualização
direita para a esquerda153	151
Fontes japonesas em códigos de barras QR	navegador63
153	ocultando63
formas de letra alternativas153	ordem aplicada88
marcação de rótulos de caixa54	tipos de12, 88
não incorporados152	visualização12
não na lista suspensa para Adicionar texto	marcas de OMR
153	definindo95
G	marcas disponíveis96
	media
Gerenciador de Regras	definindo106
GroupDocuments137	gerenciando105
grupo de páginas10	media.xml
definindo	carregando objetos de mídia32
grupos de páginas	memória
ausentes151	
incorreto151	configurações
l .	configurações da JVM25
ícone da inicialização rápida	requisitos de hardware
plugin 53	modelo de etapa

fornecidos	plugin	
CompleteDocuments135	ativando	53
GroupDocuments137	instalando	3 1
ReadDocumentsFromDatabase140	Menu de inicialização rápida do Acrobat	53
SortDocuments144	primeiro uso	
UpdateDocumentsInDatabase147	versão	151
WaitForDocumentCompletion147	preferências	54
modelo de etapa fornecido	PrintPDFInsert_I	46
CompleteDocuments135	fluxos de trabalho	130
GroupDocuments137	PrintPDFInsert_II	46
ReadDocumentsFromDatabase140	fluxos de trabalho	131
SortDocuments144	processamento condicional	11
UpdateDocumentsInDatabase147	property	
WaitForDocumentCompletion147	documento	67
WriteDocumentsToDatabase148	propriedade de tarefa	
modelos de etapa	usando em regra	83
Integridade da Sala de Correio PDF16	propriedades de documentos do insersor	
lista de Integridade de PDF com Sala de Cor-	propriedades do documento	11
reio16	ausentes	152
N	carregando no plug-in	33
Navegador de Marcação12	definindo 6	
nomes de propriedades do banco de dados	definindo blocos de endereço	74
126	definindo múltiplos	70
número da porta	definindo regras de extração67-6	8, <i>7</i> 0
interna 54	exibindo valores	79
0	salvando valores	80
	usando em regra	83
objetos de mídia	propriedades do documento de endereço	
carregando no plug-in34 ocultando	R	
	ReadDocumentsFromDatabase	1.40
marcação		
ocultar área	ReceivePDFInsert_Ifluxos de trabalho	
opções de finalização		
ausentes	ReceivePDFInsert_IIfluxos de trabalho	
opções de mídia ausentes153	Reconciliar	
	Recurso Insersor	140
P		40
páginas	insersores suportados	
número a processar54	requisitos	
PitStop Connect	visão geral	
alterando conteúdos do arquivo PDF51	redimensionando marcação	O 3
plug-in	regra	0.4
instalando32	definindo	ช4

regras	
editando	. 88
gerenciando	. 88
predefinidas	. 81
trabalhando com	. 80
usando estatística	. 83
usando propriedade da tarefa	. 83
usando propriedade do documento	. 83
regras predefinidas	. 81
requisitos	
hardware25,	31
memória25,	31
software25,	
resolução do monitor25,	31
S	
salvando	
valores de propriedade do documento	. 80
seleção de texto	
incorreto	52
SendInserterControlFile	41
SetInsertProperties	43
Shift_JIS	
solução de problemas	151
Erros do tipo Arquivo não encontrado	. 24
SortDocuments	
SortPDF	
fluxos de trabalho	133
SortSplitPDF	
fluxos de trabalho	133
substituição de papel	
definindo	106
gerenciando	05
Т	
teclado	155
teclas de atalhos.	
Teclas de atalhos do Navegador de Marcação	
teclas, atalho	
teclas, Navegador de Marcação	
texto	
adicionando a um arquivo PDF	00
tipos de conteúdo	

U
Ultimate Impostrip Connect alterando conteúdos do arquivo PDF
valores de propriedade do documento
salvando
visualizando6
versão do plugin15
Versão necessária do JRE25, 3
visão geral10
visualização
marcação60
mídia e finalização60
visualização da impressão60
visualizando

dados......79

